

CHAPTER

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの 管理ページへのログイン

この章では、Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページにアクセスする 手順および紛失したパスワードを回復する手順について説明します。

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理 ページへのログイン

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

(注)

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページを使用している間は、ブラウ ザのコントロール([戻る] ボタンなど)は使用しないでください。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理ページにログインします。
- **ステップ2** [Cisco Unified Communications Manager の管理] ウィンドウの右上にある[ナビゲーション] メニュー で、[Cisco Unified OS の管理] を選択して [移動] をクリックします。

[Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理] ログイン ウィンドウが表示されます。



) また、次の URL を入力して、直接 Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページにアクセスすることもできます。 http://server-name/cmplatform ステップ3 管理者ユーザ名とパスワードを入力します。



) 管理者ユーザ名とパスワードは、インストール時に決めるか、コマンドラインインターフェ イスを使用して作成します。

ステップ4 [送信] をクリックします。

[Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理] ウィンドウが表示されます。

管理者パスワードの回復

管理者パスワードを紛失したためにシステムにアクセスできない場合は、次の手順を実行して管理 者パスワードをリセットします。

(注)

この手順の実行中は、システムへ物理的にアクセスできることを証明するため、有効な CD または DVD をいったんディスク ドライブから取り出し、再び挿入するように求められます。

手順

- ステップ1 次のユーザ名とパスワードを使用して、システムにログインします。
 - ユーザ名: pwrecovery
 - パスワード: pwreset

[Welcome to admin password reset] ウィンドウが表示されます。

- ステップ2 任意のキーを押して続行します。
- **ステップ3** ディスク ドライブに CD または DVD が入っている場合は取り出します。
- **ステップ4** 任意のキーを押して続行します。

システムは、CD または DVD がディスク ドライブから取り出されたことを確認します。

ステップ5 有効な CD または DVD をディスク ドライブに挿入します。

システムは、ディスクが挿入されたことを確認します。

ステップ6 システムがディスクの挿入を確認すると、新しい管理者パスワードを入力するよう指示されます。



ステップ7 新しいパスワードを再度入力します。

システムは、新しいパスワードの強度をチェックします。入力したパスワードの文字の組み合せが 不十分な場合は、新しいパスワードを入力するよう指示されます。

ステップ8新しいパスワードの強度が確認されると、このパスワードにリセットされ、任意のキーを押してリ セットユーティリティを終了するよう指示されます。