



## タイムゾーンコマンド

---

- [connectorctl checktimezone](#) (2 ページ)
- [connectorctl listtimezone](#) (3 ページ)
- [connectorctl changetimezone](#) (4 ページ)

# connectorctl checktimezone

このコマンドは、設定されたタイムゾーンの詳細を表示します。

パラメータ

なし

## connectorctl checktimezone

### 使用上のガイドライン

```
[cmxadmin@cmxnew ~]$ connectorctl checktimezone
Local time: Wed 2020-02-19 04:02:02 UTC
Universal time: Wed 2020-02-19 04:02:02 UTC
  RTC time: Wed 2020-02-19 04:02:02
    Time zone: UTC (UTC, +0000)
      NTP enabled: no
NTP synchronized: yes
  RTC in local TZ: yes
    DST active: n/a
```

```
Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
This mode can not be fully supported. It will create various problems
with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
If at all possible, use RTC in UTC by calling
'timedatectl set-local-rtc 0'.
```

## connectorctl listtimezone

このコマンドは、使用可能なすべてのタイムゾーンを一覧表示します。

### パラメータ

なし。

```
connectorctl listtimezone
```

### 使用上のガイドライン

```
[cmxadmin@cmxnew ~]$ connectorctl listtimezone
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
...
...
UTC
```

# connectorctl changetimezone

このコマンドを使用すると、タイムゾーンを利用可能なタイムゾーンのいずれかに変更できます。

## パラメータ

なし。

```
connectorctl validatecert CA_certificate root_certificate
```

## 使用上のガイドライン

```
[cmxadmin@cmxnew ~]$ connectorctl changetimezone
...
Pacific/Saipan
Pacific/Tahiti
Pacific/Tarawa
Pacific/Tongatapu
Pacific/Wake
Pacific/Wallis
UTC

Please enter a timezone from the above list:: Pacific/Tahiti
Restarting services...
Timezone was successfully set!
  Local time: Tue 2020-02-18 18:11:43 -10
  Universal time: Wed 2020-02-19 04:11:43 UTC
  RTC time: Tue 2020-02-18 18:11:43
  Time zone: Pacific/Tahiti (-10, -1000)
  NTP enabled: no
NTP synchronized: yes
  RTC in local TZ: yes
  DST active: n/a

Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
This mode can not be fully supported. It will create various problems
with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
If at all possible, use RTC in UTC by calling
'timedatectl set-local-rtc 0'.
```

## 関連トピック

[connectorctl checktimezone](#) (2 ページ)

[connectorctl listtimezone](#) (3 ページ)