# Configuratie van Cisco IP de Kiezen van de Telefoon met CallManager 11.x

# Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Als Cisco CallManager-serverbeheerder Snelheids-toetsen door uitbreidingsmobiliteit Problemen oplossen Verifiëren Gerelateerde informatie

# Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om de knop voor de sneltoets voor een Cisco IP-telefoon met Cisco CallManager te configureren.

# Voorwaarden

#### Vereisten

Cisco raadt aan dat u weet hoe u gebruikers en geassocieerde apparaten aan de gebruikers kunt maken.

Voordat u de knoppen van de sneltoets op een telefoon instelt, moet u ervoor zorgen dat het sjabloon van de telefoonknop is ingesteld om de knoppen van de snelheidsknop te ondersteunen. Cisco 7970/7960/7940/7910 IP-telefoons staan standaard snelheidsbellen toe.

Raadpleeg het gedeelte <u>Gebruikers, telefoons en associaties maken in Cisco CallManager</u> voor meer informatie.

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco CallManager 10.5.11.x
- Cisco IP-telefoon 7962

Opmerking: Dit document kan ook worden gebruikt voor andere versies van Cisco CallManager en andere modellen van IP-telefoons.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## Achtergrondinformatie

Cisco IP-telefoons hebben knoppen om een nummer te bellen wanneer deze worden ingedrukt. De standaardsjabloon voor de Cisco 7962 IP-telefoon heeft bijvoorbeeld vier sneltoetsen. Deze knoppen kunnen worden ingesteld door een gebruiker die is gekoppeld aan een IP-telefoon of door de CallManager-serverbeheerder.

# Configureren

#### Als Cisco CallManager-serverbeheerder

De beheerder van Cisco CallManager kan de knoppen voor de sneltoets voor elke gebruiker met deze stappen wijzigen:

Opmerking: Het maximum aantal sneltoetsen dat kan worden ingesteld is vier voor een 7962 en één voor een 7940. Dit is de ondersteunde functie van deze telefoons. U kunt niet meer dan deze ingesteld hebben.

1. Meld u aan bij uw CallManager via Cisco Unified CM



2. Kies apparaat >



3. Voer de zoekstring in voor de telefoon die u wilt configureren (optioneel) en klik op

#### Zoeken.

System 👻 Call Rou	ting 🔻 Media Resources 🔻	Advanced Features 🔻	Device  Application	User Management ▼ Bulk Administration ▼ Help ▼
Find and List Phe	ones		Related Links:	Actively Logged In Device Report 👻 Go
Add New				
Phone				
Find Phone where	Device Name	✓ begins with	<ul> <li>SEPDC7B94F8C4BB</li> <li>Select item or enter s</li> </ul>	Find Clear Filter
	No active o	uery. Please enter your s	search criteria using the o	ptions above.

# 4. Klik op de naam van het telefoonapparaat.

Phone (1 - 1 of 1) Rows per Page 50 -									
Find	Find Phone where Device Name								
	Select item or enter search text 👻								
		Device Name(Line)	Description	Device Pool	Device Protocol	Status	IPv4 Address	Сору	Super Copy
	@ 7962	SEPDC7B94F8C4BB	Auto 5017	<u>Default</u>	SCCP	Registered with 10.106.123.123	10.106.123.85	ß	1
Ad	Add New     Select All     Clear All     Delete Selected     Reset Selected     Apply Config to Selected								

5. Klik op **een nieuwe SD toevoegen** in het linker paneel van de telefoon.

Phone Configuration	Related Links: Back To Find/List Go
🔚 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 資 Reset 🧷 Apply	Config 🖧 Add New
- Status	
Status: Ready	
Association Modify Button Items	Phone Type Product Type: Cisco 7962
1 errs Line [1] - 5017 (no partition)	Real-time Device Status
3 Carte Add a new SD	Registration:         Registered with Cisco Unified Communications Manager 10.106.123.123           IPv4 Address:         10.106.123.85
4 G <sub>@</sub> <u>Add a new SD</u> 5 G@ Add a new SD	Active Load ID: SCCP42.9-4-2SR1-1S Download Status: Unknown
	Device Information
Operation         Operation <t< th=""><th>Device is Active</th></t<>	Device is Active

Opmerking: Als u al een snelheidsbel hebt ingesteld, wordt het nummer weergegeven. Klik op het nummer om dat te bewerken.

Phone Configuration	Related Links: Back To Find/List 🔹 Go
🔚 Save 🗙 Delete 📄 Copy 資 Reset 🥖	Apply Config 🖧 Add New
- Status	
Status: Ready	
Association	Phone Type
Modify Button Items	Product Type: Cisco 7962
1 <u>erns Line [1] - 5017 (no partition)</u>	
2 Line [2] - Add a new DN	Real-time Device Status
3 @ <u>111</u>	Registration: Registered with Cisco Unified Communications Manager 10.106.123.123
4 Ra Add a new SD	IPv4 Address: <u>10.106.123.85</u> Active Load ID: SCCP42 9-4-2SP1-1S
	Download Status: Unknown
5 Can Add a new SD	
6 G <u>Add a new SD</u>	Device Information
Unassigned Associated Items	Device is Active
7 Can Add a new SD	Device is trusted

6. Configureer het nummer van de sneltoets en de tekst in het pop-upvenster die wordt weergegeven.

😻 Speed Dial Configuratio	on for SEPDC7B94F8C4BB - Mozilla Firefox	- • <del>×</del>
(i) 🔒 https://10.106.123	3.123/ccmadmin/speedDialEdit.do?fkDevice=34499f8f-ff06-4df5-bf	f9a-0d9fa8059732&tkClass=1
Speed Dial Configurat	tion for SEPDC7B94F8C4BB	
Save 🖳 Close	P Help	
_ Status		^
i Status: Ready		
Speed Dial (Button) S	Settings	
1 111	Reception	-
2 911	Emergency	
3		J
4		
Speed Dial (Abbrevia	ated Dial) Settings	
5		
6		
7		
8		

7. Klik op **Opslaan** en **Sluiten**.

Speed Dial Configuration for S	PDC7B94F8C4BB - Mozilla Firefox	X
(i) 🔒 https://10.106.123.123/d	madmin/speedDialEdit.do?fkDevice=34499f8f-ff06-4df5-bf9a-0d9fa8059732&tkClass	=1
Speed Dial Configuration f	r SEPDC7B94F8C4BB	
Save Close ? H	۱p	
Status		
i Status: Ready		-
Speed Dial (Button) Settin	]5	
Number	Label	
1 111	Reception	
2 911	Emergency	

8. Dit stelt de telefoon opnieuw in. U kunt nu de naam van de snelheidsbel op het telefoonscherm zien.

#### Snelheids-toetsen door uitbreidingsmobiliteit

Opmerking: De configuratie van de mobiliteit van Cisco CallManager wordt niet in dit document geregeld. Raadpleeg de Configuratiescherm voor Cisco CallManager Extension Mobility in de functieknop van Cisco CallManager voor meer informatie over deze functie.

Voltooi deze stappen om sneltoetsen aan te passen met Cisco CallManager Extension Mobility:

- 1. Meld u aan bij uw CallManager met CM-beheerreferenties.
- 2. Kies Apparaat > Apparaatinstelling >
  - Apparaatprofiel.



3. Voer de zoekstring voor het profiel in (optioneel) en klik op **Zoeken**.

System 💌	Call Routin	g 🔻	Media Resources	•	Advanced Features	• •	Device 🔻		Application	•	User Manageme	nt 🔻	Bulk Administration
Find and	List Devi	ce P	rofiles										
	lew												
Device	Profile												
Find Devic	e wh	ere	Profile Name	•	begins with	▼ E	xtension I	Мо	bility		Find Clea	ir Filt	ter 🔂 📼
			No active quer	y. Pl	ease enter your s	ear	ch criteria	us	ing the opt	ions	s above.		
Add Ne	w												

#### 4. Klik op de

profieln	iaam.							
Find and	Find and List Device Profiles							
Add	Add New 🔛 Select All 🔛 Clear All 🙀 Delete Selected							
-Status -								
<b>i</b> 2 re	ecords found							
Device	Profile (1 -	2 of 2)			Rows per Pag	<b>je</b> 50 👻		
Find Devi Profi	ice where ile	Profile Name	✓ begins with ✓		Find Clear Filter	+ -		
			Description	Device Type	Profile Type	Conv		
	Ne	ime	Description	bence type	Prome Type			
	Extension Mot	nine pility	Description	Cisco 7962	User Profile	۵. ۲۵		
	Extension Mob fortest	<u>illity</u>	best pion	Cisco 7962 Cisco 7975	User Profile User Profile	6 6		

5. Klik op **Een nieuwe SD toevoegen** in het linker paneel van het profiel.

Device	e Profile Configuration	Related Li	nks: Back To Find/List 🔹	Go
🔒 s	ave 🗶 Delete 📋 Copy 🕂 Add New			
Statu	<b>s</b> Status: Ready			^ _
- <b>Asso</b>	Modify Button Items	User Devic Product Type: Device Protocol:	Ce Profile Information Cisco 7962 SCCP	E
2 3 4	Carl Add a new SD	Device Profile Name* Description	Extension Mobility	
5 6	ଙ୍କ <u>ଳ Add a new SD</u> ଙ୍କ <u>ଳ Add a new SD</u>	User Hold MOH Audio Source	< None >	

6. Configureer het nummer van de sneltoets en de tekst in het pop-upvenster die wordt weergegeven.

Speed Dial Configuration for Extension Mobility					
🕞 Save 🖳 Close 🢡 Help					
Status Status: Ready					
- Speed Dial (Button) Settings Number	Label				
1 111 2 911	Reception Emergency				
3 4					
Speed Dial (Abbreviated Dial	) Settings				
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Label				

# 7. Klik op **Opslaan** en

luiten.		
Speed Dial Configuration for the second s	or SEPDC7B94F8C4BB - Mozilla Firefox	
(i) 🔒   https://10.106.123.12	3/ccmadmin/speedDialEdit.do?fkDevice=34499f8f-ff06-4d	lf5-bf9a-0d9fa8059732&tkClass=1
Speed Dial Configuration	n for SEPDC7B94F8C4BB	
Save 🖳 Close 🢡	Help	
Status		A
i Status: Ready		
-Speed Dial (Button) Set	tings	
Number	Label	
1 111	Reception	
2 911	Emergency	
2	i	

8. U moet uitloggen en opnieuw inloggen om de snelheidswijzerplaten op uw telefoon te zien.

### Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

# Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

### Gerelateerde informatie

• Snelheidstoetsen worden niet weergegeven op Cisco 7914 uitbreidingsmodule

- Ondersteuning voor spraaktechnologie
- Productondersteuning voor spraak en Unified Communications
- Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems