在EPNM GUI中配置空闲用户注销计时器

目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> <u>使用的组件</u> <u>配置</u> <u>系统级别</u> 用户级别

简介

本文档介绍在演进可编程网络管理器(EPNM)中更改空闲用户注销计时器的步骤。

先决条件

要求

Cisco建议您了解EPN管理器。

注意:需要访问EPNM GUI。

使用的组件

本文档中的信息基于EPNM。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态,请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

您必须在两个级别(系统级别和用户级别)进行此更改。

系统级别

导航至Administration > Setting > System Settings.低于General,选择 Server并更改超时值,如下图所示:



🔒 | Administration / Settings / System Settings 🔺

System Settings	General Server
$\leftarrow : \exists \exists$	The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.
O Search All	Global Idle Timeout
Help Us Improve	Logout all idle
Job Approval	users
Proxy	Logout all idle 15 min
Login Disclaimer	users after 10 min
Report	15 min 30 min
Server	60 min
Software Update	Restart EPN M 600 min
Support Request	
Cisco DNA Center coexistence	FTP
User Defined Fields	
 Mail and Notification 	● Enable ◯ Disable
Change Audit Notification	Listening on Port 21
Mail Server Configuration	

用户级别

点击右上角的Settings(设置)图标并选择My Preferences.

root - ROOT-DOMAIN 🔅
gged In As root
og out
hange Password
et Current Page As Home
y Preferences
upport Cases
ual Domain: ROOT-DOMAIN

根据需要更改超时值,然后单击Save.

	Chassis racks to display 2 💌 🚱
•	Service Provisioning
	Default Technology Carrier Ethernet 💌 🚱
1	Default Service Type Access EPL
•	Device List Table Refresh Interval Do not refresh Mobility Services Engine
	User Idle Timeout
•	Logout idle user 🗹 🕜

注销并重新登录以使更改生效。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言,希望全球的用户都能通过各 自的语言得到支持性的内容。

请注意:即使是最好的机器翻译,其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任,并建议您总是参考英文原始文档(已提供 链接)。