在EPNM GUI中配置空閒使用者註銷計時器

目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>設統級別</u> 使用者級別

簡介

本檔案將說明在進化的可程式化網路管理員(EPNM)中變更閒置使用者登出計時器的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解EPN管理器。

附註:需要能夠訪問EPNM GUI。

採用元件

本檔案中的資訊是根據EPNM。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

您必須在兩個級別(系統級別和使用者級別)進行此更改。

系統級別

·導航至Administration > Setting > System Settings.在General,選擇 Server並更改超時值,如下圖所示:



🔒 | Administration / Settings / System Settings 🖈

System Settings	General Server
$\leftarrow : \exists \exists$	• The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.
Q Search All	Global Idle Timeout
Help Us Improve	Logout all idle
Job Approval	users
Proxy	Logout all idle 15 min
Login Disclaimer	users after 10 min
Report	15 min 30 min
Server	Restart applicatio 60 min
Software Update	Restart EPN M 600 min
Support Request	
Cisco DNA Center coexistence	FTP
User Defined Fields	
 Mail and Notification 	● Enable ○ Disable
Change Audit Notification	Listening on Port 21
Mail Server Configuration	

使用者級別

按一下右上角的「設定」圖示並選擇My Preferences.



根據需要更改超時值,然後按一下Save.

	Chassis racks to display 2
•	Service Provisioning
	Default Technology Carrier Ethernet 🔹 🕜
	Default Service Type Access EPL 🔹
•	Device List Table Refresh Interval Do not refresh Mobility Services Engine
	Use MSE Admin View 🔽 🚱
•	User Idle Timeout
	Logout idle user 🔽 🚱
	Logout idle user after 600 min 🔹 🕜

註銷並重新登入以使更改生效。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。