從PCP管理終端,而不在CUCM中建立終端使用 者**關聯**

目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>設定</u> <u>驗證</u> <u>從Prime Collaboration Provisioning</u> <u>從CallManager</u> <u>疑難排解</u> 相關資訊

簡介

本檔案介紹在Prime合作布建(PCP)中分配終端的過程,這些終端與Cisco Unified Communications Manager(CUCM)中的終端使用者沒有關聯。

必要條件

需求

思科建議您瞭解PCP的基本知識。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

• PCP版本12.3

• Mozilla Firefox 55.0

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

步驟1.登入到PCP並導航到Administration > Advanced Provisioning > Manage Endpoints。

步驟2.選擇Call Processor,然後按一下Search Endpoints Without Associated User。

Manage Endpoints Without Associated User

Call Processor	CUCM-CiscoUnifiedCM	•	
Model	Select	•	
MAC Address / Device Name			
	Search Endpoints Without Associated User		

步驟3.選擇與特定使用者關聯的所需端點,如下圖所示。

Endpoints without Associated Users

							Selected 1 / Tota
X	Delete Selected I	Indpoints	A Last Delete Status	Export Selected Endpoints		Show Qu	ick Filter 💌
۰	Device Name	Endpoint M	Endpoint Description	Lines	Clusters	Assign Selected E	ndpoints to User
	BAT20703A5	Cisco 8851	sitebone		CUCM-Cisco	UnifiedCM	
	BOTHQONE	Cisco Dual M	hq one hqone	904	CUCM-Cisco	UnifiedCM	
	SEP1111AA	Cisco 8851	SEP1111AAAA11111		CUCM-Cisco	UnifiedCM	

步驟4.按一下Assign Selected Endpoints to User。

步驟5.將所選端點的使用者相關聯,如下圖所示。

Select User for

1 selected endpoint(s)

Only users from the same CUCM cluster(s) as the endpoint(s) selected are displayed.

			Show Quick Fi	iter 🔻 🔽
	User ID	Last Name	Roles	Domain
۲	hqone	Lab	Employee	LABDOMAIN-UC
0	hqone@uc.com	Lab	Employee	LABDOMAIN-UC

步驟6.按一下Save。

驗證

以下是驗證終端是否成功與使用者關聯的步驟。

從Prime Collaboration Provisioning

- 1. 在User Provisioning下,點選Add,並選中與終端關聯的使用者的覈取方塊。
- 2. 在Actions下,按一下Synchronize User。



從CallManager

步驟1.登入到CallManager管理員頁面。

- 1. 導航到使用者管理>終端使用者。
- 2. 搜尋終端使用者並按一下使用者ID。
- 3. 檢查裝置資訊並確認端點在受控裝置下。

Device Information
Controlled Devices

es BAT20703A5F7000 BAT20703A5F7001 CSFHQONE901 SEP0022555500A77 SEP1C1D862F4122	BAT20703A5F7000 BAT20703A5F7001	Device Association
	Line Appearance Association for Presence	

步驟2.導覽至Device > Phone。

- 1. 搜尋端點並按一下它。
- 2. 在Device Information下,確認Owner User ID。 Owner Owner User ID* Own

疑難排解

從PCP 12.X中,沒有根使用者訪問CLI/SSH。

如果問題仍然存在,請聯絡思科技術支援中心(TAC)。

相關資訊

- <u>Cisco Prime Collaboration Provisioning</u>
- 從Prime合作調配的GUI收集ShowTech日誌
- 技術支援與文件 Cisco Systems