

Содержание

[Введение](#)

[Moví установки я был предупрежден, что моя версия OpenGL слишком стара. Какие действия следует предпринять?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence Moví.

Вопрос. Moví установки я был предупрежден, что моя версия OpenGL слишком стара. Какие действия следует предпринять?

О. Версия 3.0 Moví и позже требует версии 1.2 OpenGL или позже для отображения видео. Во время установки можно получить предупреждение о номере версии OpenGL компьютера, являющемся слишком низким. Это наиболее вероятно потому что:

1. Вы выполняете Moví через программное обеспечение виртуальной машины или удаленный рабочий стол. Это не поддерживается.
2. Ваша операционная система не использует корректный драйвер или версию драйвера для ее видеокарты. Обновление драйвера должно решить эту проблему.

Обновленные драйверы могут обычно загружаться от веб-сайта изготовителя видеокарты.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)