Hörereinstellungen auf dem SPA302D-Handset

Ziel

Mit den Einstellungen für den Hörer können Sie den Namen des Hörers bearbeiten und die Anzeige- und Eingabesprache ändern. Mit dem Namen des Handsets kann der Benutzer den Hörer oder die Leitung unterscheiden, wenn viele Leitungen vorhanden sind. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Mobiltelefoneinstellungen für das erweiterte SPA302D-Mobilteil ändern.


Anwendbares Gerät

·SPA302D-Mobilteil

Softwareversion


·v2.31

Handset-Einstellungen ändern



Back

Schritt 1: Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die **Select-**Taste, um das Symbol **Settings** auszuwählen. Die Auswahl wird wie im obigen Bild gezeigt mit einer schwarzen Umrandung hervorgehoben.




Schritt 2: Wählen Sie im Menü *Einstellungen* die Option **Handset Settings** mit den Navigationstasten **up** und **down** aus, und drücken Sie die **Taste Select (Auswählen)**.





Schritt 3: Drücken Sie im Feld Handset Name (Name des Handsets) die programmierbare Taste **Select (Auswählen)** oder **Edit (**Bearbeiten), um den Namen des Hörers zu bearbeiten.





Schritt 4: Geben Sie den Namen des Hörers ein, und drücken Sie **Save** (**Speichern**), um die Änderung zu speichern.





Schritt 5: Verwenden Sie die Navigationstasten **links** und **rechts**, um den Wert jedes Felds zu ändern.

·Anzeigesprache: Ändern Sie dieses Feld, wenn Sie die im Menü und am Hörer angezeigte Sprache ändern möchten. Es gibt sechs voreingestellte Sprachen, aus denen Sie auswählen können. Sie sind ENGLISCH, FRANZÖSISCH, DEUTSCHLAND, ITALIENISCH, PORTUGIESISCH, SPANISCH, wobei ENGLISCH der Standardwert ist.

Eingabesprache: Ändern Sie dieses Feld, wenn Sie die Sprache der Tastatur so ändern möchten, dass Sie Zeichen aus anderen Sprachen eingeben können. Es gibt sechs

voreingestellte Sprachen, aus denen Sie auswählen können. Sie sind ENGLISCH, FRANZÖSISCH, DEUTSCHLAND, ITALIENISCH, PORTUGIESISCH, SPANISCH, wobei ENGLISCH der Standardwert ist.

Schritt 6: Drücken Sie die programmierbare Taste **Speichern**, um die Auswahl zu speichern.

Vorsicht: Wenn Sie eine Anzeigesprache auswählen, die Sie nicht kennen, befolgen Sie die obigen Schritte, und wählen Sie die achte Funktion oben im Menü *Einstellungen* aus, um zum Menü *Handset-Einstellungen* zu gelangen. Die Anzeigesprache ist das zweite Feld von oben. Ändern Sie den Wert in ENGLISH, und drücken Sie **Save** (linke Softtaste).