

RV110Wのワイヤレス統計情報の表示

目的

[Wireless Statistics]ページには、すべてのワイヤレスネットワークで送受信されたすべてのデータの合計が表示されます。この情報は、トラブルシューティングを行い、問題の原因やネットワークを確認するのに役立ちます。

このドキュメントでは、RV110Wのワイヤレス統計情報ページを表示する方法について説明します。

該当するデバイス

- RV110W

ワイヤレス統計情報

ステップ1: Webベースの設定ユーティリティで、[Status] > [Wireless Statistics]を選択します。
。 [ワイヤレス統計]ページが開きます。

Wireless Statistics

Refresh Rate: No Refresh ▼

Show Simplified Statistic Data:

SSID Name	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
ciscosb1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clear Count

Save Cancel

ステップ2: [Refresh Rate]ドロップダウンメニューで、ポート統計情報を更新する前にデバイスが待機する時間を選択します。

Wireless Statistics

Refresh Rate:

Show Simplified Statistic Data:

SSID Name	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
ciscosb1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ステップ3：簡易ラベルでデータを表示するには、「簡易統計データの表示」ボックスをオンにします。例：バイトではなくkB。

Wireless Statistics

Refresh Rate:

Show Simplified Statistic Data:

SSID Name	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
ciscosb1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ステップ4：データが[Wireless Statistics]テーブルに表示されます。

- [SSID Name]：ワイヤレスネットワークの名前。
- Packet：送受信された無線パケットの数。
- Byte：送受信されたバイト数。
- Error：送受信されたパケットエラーの数。
- Dropped：ドロップされた送受信パケットの数。
- マルチキャスト：送信されたマルチキャストパケットの数。
- Collisions：このポートでのシグナルコリジョンの数。

Wireless Statistics

Refresh Rate: ▾

Show Simplified Statistic Data:

SSID Name	Packet		Byte		Error		Dropped		Multicast	Collisions
	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent	Received	Sent		
ciscosb1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciscosb4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ステップ5:[Clear Count]ボタンをクリックして、記録されたすべての統計情報をクリアします。

ステップ6:[Save]をクリックします。