

ICM 5.0 のための Sql server 2000 設定設定

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[手順説明](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

このドキュメントでは、Cisco Intelligent Contact Management (ICM) バージョン 5.0 および 6.0 で使用するための Structured Query Language (SQL) Server 2000 の設定手順について説明します。このドキュメントでは、ICM バージョン 5 および 6 の環境での Microsoft SQL Server 2000 の新規インストールのみ説明します。

[前提条件](#)

[要件](#)

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Cisco ICM データベース
- Microsoft SQL Server データベース 接続
- Microsoft Windows 接続

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco ICM バージョン 5.0 および 6.0
- Microsoft SQL Server 2000 年

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

手順説明

次の手順を実行します。


1. オペレーティング システムにローカル管理権限があるログオンして下さい、またはドメイン ユーザー アカウントに適切な権限を割り当てて下さいユーザアカウントの下で。
2. SQL サーバに依存しているすべてのサービスをシャットダウンして下さい。これには開いたデータベース 接続 (ODBC) を使用する Microsoft Internet Information Services (IIS) のようなサービスが含まれています。
3. Microsoft Windows NT イベント ビューアーおよびレジストリ ビューアをシャットダウンして下さい (regedit.exe か regedt32.exe) 。
4. SQL サーバ セットアップ プログラムを始めて下さい。このウィンドウは開きます:図 1 : Microsoft SQL Server 2000 年



5. 『SQL Server 2000 Components』 をクリックして下さい。図 2 : Microsoft SQL Server 2000 年 --- コンポーネントをインストールして下さい



6. 『Install Database Server』 をクリックして下さい。図 3 : Microsoft SQL Server ---- 歓迎



7. [Next] をクリックします。図 4 : Microsoft SQL Server ---- コンピュータ名

Computer Name



Enter the name of the computer on which you want to create a new instance of SQL Server or modify an existing instance of SQL Server.

Or, enter the name of a new or existing Virtual SQL Server to manage.

HIHO-NT1

- Local Computer
- Remote Computer
- Virtual Server

Browse...


Help

< Back

Next >


Cancel

8. 『Local Computer』 を選択して下さい、『Next』 をクリックして下さい。図 5 : Microsoft SQL Server --- インストール選択



9. 『Create a new instance of SQL Server , or install Client Tools』 を選択して下さい、 『Next』 をクリックして下さい。 図 6 : Microsoft SQL Server --- ユーザ情報

User Information [X]



Enter your name below. It is not necessary to enter a company name.


Name:

Company:

< Back Next > Cancel

10. 顧客名を Name フィールドで、Company フィールドの会社名入力して下さい、『Next』をクリックして下さい。ソフトウェア使用許諾契約ウィンドウは開きます。図 7 : Microsoft SQL Server --- ソフトウェア使用許諾契約

Software License Agreement [X]



Please read the following License Agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.

END-USER LICENSE AGREEMENT
SERVER LICENSE FOR MICROSOFT SQL SERVER PRODUCTS


IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Microsoft Corporation for the Microsoft software product identified above, which includes computer software and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("Product"). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Product. YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT INSTALL OR USE THE PRODUCT; YOU MAY RETURN IT TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A FULL REFUND.

The Product may contain the following software:


Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, Setup will close. To install Microsoft SQL Server 2000, you must accept this agreement.

< Back Yes No

11. 使用許諾契約書を読んで下さい、『Yes』をクリックして下さい。インストール定義ウィンドウは現われます。図 8：Microsoft SQL Server --- インストール定義




12. 『Server and Client Tools』を選択して下さい。
13. [Next] をクリックします。Instance name ウィンドウは現われます。図 9：Microsoft SQL Server --- インスタンス名




14. 『DEFAULT』 を選択して下さい。


15. [Next] をクリックします。設定 Type ウィンドウは現われます。図 10 : Microsoft SQL Server --- 設定型



16. 『Custom』 を選択して下さい。
17. 両方プログラム ファイルおよびデータファイルのための好まれたディスクを選択して下さい。
18. [Next] をクリックします。図 11 : Microsoft SQL Server --- コンポーネントを選択して下さい




19. コンポーネントおよび補助部品の下でデフォルト設定をそのままにして下さい。[Next] をクリックします。図 12 : Microsoft SQL Server --- サービス・アカウント



20. 使用を各 service のための同じアカウント選択して下さい。オート開始する SQL サーバサ

サービスはサービス設定の下でローカルシステムアカウントを使用し。

21. [Next] をクリックします。認証モード ウィンドウは現われます。図 13 : Microsoft SQL Server ---- 認証モード



Authentication Mode

Choose the authentication mode.

Windows Authentication Mode

Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)

Add password for the sa login:

Enter password:


Confirm password:

Blank Password (not recommended)


Help < Back Next > Cancel

注: 空のパスワードは運用環境で推奨されません。それはこの資料にデモンストレーション目的でのみあります。


22. 『Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication) 』 を選択して下さい。
23. 空のパスワード (推奨されない) ボックスをチェックして下さい。
24. [Next] をクリックします。照合 Settings ウィンドウは現われます。図 14 : Microsoft SQL Server ---- 照合順序の設定




25. 『Collation designator』 を選択して下さい。
26. 『Latin1_General』 を選択して下さい。
27. 並べ替え順序の下で 『binary』 を選択して下さい。Latin1_General はこれらの言語を取囲みます: アフリカーンスカタロニア語オランダ語 (標準) オランダ語 (ベルギー) 英語 (米国) 英語 (英本国) 英語 (カナダ) 英語 (ニュージーランド) 英語 (オーストラリア) 英語 (アイルランド) 英語 (南アフリカ共和国) 英語 (カリブ) 英語 (ジャマイカ) フェロー語ドイツ語 (標準) ドイツ語 (スイス連邦共和国) ドイツ語 (オーストリア) ドイツ語 (ルクセンブルク) ドイツ語 (リヒテンシュタイン) インドネシア語イタリア語イタリア語 (スイス連邦共和国) ポルトガル語 (標準) ポルトガル語 (ブラジル)
28. [Next] をクリックします。Network Libraries ウィンドウは開きます。図 15 : Microsoft SQL Server --- ネットワーク ライブラリ



29. 名前付きパイプおよび TCP/IP ソケット ボックスをチェックして下さい。
30. Named Pipe Name フィールドおよび Port Number フィールドでデフォルト設定をそのままにして下さい。
31. [Next] をクリックします。図 16 : Microsoft SQL Server ---- 単なるファイルを開始して下さい



32. [Next] をクリックします。Choose Licensing Mode ウィンドウは現われます。図 17 : Microsoft SQL Server --- 認可モードを選択して下さい



33. シートのためのかプロセッサ ライセンスごとにのための選択して下さい。注: ライセンス情報に関してはシステム アドミニストレータに連絡して下さい。
34. [Next] をクリックします。Sql server 2000 のインストールが完了するとき、Setup Complete ウィンドウは現われます。 図 18 : Microsoft SQL Server ---- 完全な設定

Setup Complete



Setup has finished installing an instance of Microsoft SQL Server 2000 on your computer.

Click Finish to complete Setup.

Finish

35. 設定を完了するために『Finish』をクリックして下さい。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)