



新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能 Cisco DNA Assurance \(1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能 Cisco DNA Assurance

次の表に、Cisco DNA Assurance 2.3.7.3 および 2.3.7.0 の新機能および変更された機能の概要と参照先を示します。

表 1: Cisco DNA Assurance リリース 2.3.7.3 の新機能および変更された機能

| 機能 | 説明 |
|---------------------------------------|--|
| Assurance デバイス 360 からデバイスインベントリへの相互起動 | [Device 360] ウィンドウから [Device Inventory] ウィンドウを相互起動して、デバイスの詳細を表示できます。 デバイスの健全性のモニターとトラブルシューティング を参照してください。 |
| NAM/vNAM の廃止 | 2.3.7.3 以降、ネットワーク分析モジュール (NAM) または vNAM サーバーをアシユアランスと統合することはできません。インテリジェントキャプチャは、NAM または vNAM と統合されなくなりました。 |

表 2: Cisco DNA Assurance リリース 2.3.7.0 の新機能および変更された機能

| 機能 | 説明 |
|-------------------------------------|--|
| [Event Analytics - Preview] ダッシュボード | syslog メッセージとさまざまなタイプのネットワークイベントの分析データとインサイトデータを確認できます。[Issues and Events] ウィンドウの [Event Analytics - Preview] ダッシュボードから、さまざまなデータソース間のトレンドを特定し、イベントを関連付けられます。ダッシュボードには、syslog メッセージの数と有線およびワイヤレスデバイスからの到達可能性の遷移を含むヒートマップが表示されます。 イベント分析の表示: ダッシュボードのプレビュー を参照してください。 |

| 機能 | 説明 |
|--------------------------------|---|
| 更新の問題 | <p>次の問題は消去時に更新されます。更新期間は28日です。問題ごとにタイムスタンプが更新されるため、次の消去サイクルまで問題が存在します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • AP の切断 • スイッチ到達不能 • ルータ到達不能 • WLC 到達不能 • スイッチの WLC から AP が切断 |
| RF Insights - Tx Drops チャート | <p>クライアント KPI ごとの [Tx Drops] は、リリース 17.12 以降、Cisco Catalyst 9800 シリーズワイヤレスコントローラと接続しているクライアントで使用できます。[Device 360] ダッシュボードの [RF] タブには、選択した無線の選択した SSID ごとに、パケットドロップ数が上位5つのクライアントを含む [Top Clients with Tx Drops per SSID] チャートが表示されます。</p> <p>[Client 360] ダッシュボードの [Connected] タブには、パケットドロップのパーセンテージを示す [Tx Drops] チャートが表示されます。</p> <p>デバイスの健全性のモニターとトラブルシューティングおよびクライアントデバイスの健全性のモニターとトラブルシューティングを参照してください。</p> |
| 有線 アシユアランス 向けサードパーティ製デバイスのサポート | <p>サードパーティ製デバイスは有線 アシユアランスでサポートされています。</p> <p>[Network] および [Device 360] アシユアランス の正常性ダッシュボードから、サードパーティ製デバイスをモニターおよびトラブルシューティングできます。デフォルトでは、サードパーティ製デバイスは [Core] デバイスファミリカテゴリにマッピングされます。</p> <p>[Issue Settings] ダッシュボードで、サードパーティ製デバイスによって生じた問題を確認できます。</p> <p>サードパーティデバイスの問題を参照してください。</p> |

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。