

SPA525G 및 SPA525G2에 대한 화면 보호기 설정 구성

목표

화면 보호기를 사용하면 장치의 화면이 검정, 회색 또는 미리 정해진 사진을 표시할 수 있습니다. 지정된 기간 동안 사용하지 않은 상태로 남아 있는 활성 사진이 아니라 미리 정해진 사진이 표시됩니다. 이 기능은 에너지를 절약하고 사용자가 없는 동안 개인 정보를 숨기는 데 유용합니다.


이 문서의 목적은 SPA525G 및 SPA525G2에서 화면 보호기 설정을 설정하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA525G
- SPA525G2

화면 보호기 설정

1단계. 전화기에서 **설정**을 누릅니다. *Information and Settings* 화면이 나타납니다.




2단계. User Preferences(사용자 기본 설정)로 이동하고 Select(선택)를 누릅니다. User Preferences 화면이 나타납니다.



3단계. *User Preferences*(사용자 기본 설정) 페이지에서 *Screen Preferences*(화면 기본 설정)로 이동하고 *Select*(선택)를 누릅니다.*Screen Preferences* 화면이 나타납니다.화면 보호기로 이동하고 오른쪽 또는 왼쪽 탐색 키를 눌러 확인 표시를 토글하여 화면 보호기를 활성화하거나 비활성화합니다.



4단계. 화면 보호기 설정을 수정하려면 **화면 보호기 설정**으로 이동하고 오른쪽 탐색 키를 누릅니다.*Screen Saver Settings*(**화면 보호기 설정**) 화면이 나타납니다.



5단계. 오른쪽 화살표를 눌러 다른 화면 보호기 유형을 탐색합니다.사용 가능한 선택 사항은

다음과 같습니다.

- 검정 - 검정색 화면을 표시합니다.
- 회색 - 회색 화면을 표시합니다.
- 검정/회색 회전 - 화면이 검정에서 회색으로 점진적으로 순환됩니다.
- 그림 회전 - 전화기 관리자가 전화기에서 사용할 수 있도록 설정한 사용 가능한 그림을 통해 화면이 회전합니다.
- 디지털 프레임 - 배경 그림을 표시합니다.
- 그림 다운로드 - 다운로드 화면을 표시합니다.
- 시계 - 시계를 표시합니다.

6단계. Trigger Interval(트리거 **간격**)로 이동하고 화면 보호기를 활성화하기 전에 전화기가 대기할 시간을 설정합니다.기본값은 300초입니다.

7단계. [**새로 고침 간격**]으로 이동하고 화면 보호기가 표시된 화면을 수정하기 전 시간(예: 그림 회전을 선택한 경우)을 입력합니다.

8단계. **설정**을 눌러 설정을 저장합니다.