

驗證Cisco DNA Center升級就緒性

目錄

簡介

本檔案介紹如何在Cisco DNA Center 2.3.5.x中執行升級準備情況驗證。


背景

在Cisco DNA Center 2.3.5.x之前，AURA工具用於評估集群的升級準備情況。在2.3.5.x中全面實施受限制外殼後，大多數AURA升級檢查現在都在Cisco DNA Center中實施。本文提供如何檢查群集升級準備狀態的逐步說明。


如何運行升級準備情況

升級準備狀態是系統運行狀況頁面上的多個新驗證工具的一部分。


1. 在Cisco DNA Center GUI的漢堡選單中，按一下System > System Health。




2. 在「系統健康狀況」(System Health)頁面的右上角，按一下「工具」(Tools)並選擇「驗證工具」(Validation Tool)。




3.如果您第一次運行驗證工具，請按一下「New Validation Run」（新驗證運行），然後轉到步驟5。




4.如果您過去運行過任何驗證，請按一下「新增」。




5.在「新建驗證運行」頁上，輸入名稱，選中「升級就緒狀態」框，然後按一下「運行」。



6. 驗證運行通常在一分鐘內完成。刷新瀏覽器以顯示最新狀態。此處顯示已完成的驗證運行。



7. 狀態列指明是否存在任何錯誤、警告或其他資訊。按一下「檢視狀態」。



8. 如果每個驗證測試的狀態為「資訊」，請繼續升級群集。如果有任何錯誤，請在升級之前更正這些錯誤。通過按一下右上角的「匯出」，可匯出此報告。報告將以PDF檔案形式下載，如果需要，可與TAC一起檢視。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。