

為CTB配置NSG流日誌

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定步驟](#)

[配置儲存帳戶](#)

[建立NSG流日誌](#)

[將NSG流日誌輸入配置為CTB](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

簡介

本文檔介紹如何將NSG日誌配置為思科遙測代理(CTB)的資料輸入。

必要條件

需求

- 有權建立儲存帳戶、網路安全組(NSG)流日誌的Azure雲門戶訪問許可權。
- 任何位置的Azure資源組。
- CTB，帶有一個Manager和至少1個代理節點。

採用元件

- CTB(v.2.2.1)
- Azure


本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定步驟

配置儲存帳戶


在同一Azure位置中建立儲存帳戶和資源。

步驟 1: 從儀表板搜尋欄導航到Resource組。




Azure-UI — 資源組

步驟 2: 找到Resource組並選中Location列。




帶位置的Azure-UI資源組




附註：由於資源組位於南印度位置，因此儲存帳戶也位於南印度位置。

步驟 3:通過儀表板搜尋欄導航到Storage account。



Azure-UI儲存帳戶

步驟 4:選擇Resource group，分配Storage accountname，然後選擇Region。



Microsoft Azure Search resources, services, and docs

Home > Storage accounts >

Create a storage account

Basics Advanced Networking Data protection Encryption Tags Review + create

[View automation template](#)

Basics

Subscription	
Resource group	
Location	South India
Storage account name	
Performance	Standard
Replication	Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)


Advanced

Enable hierarchical namespace	Disabled
Enable SFTP	Disabled
Enable network file system v3	Disabled
Allow cross-tenant replication	Disabled
Access tier	Hot
Enable large file shares	Enabled

Security

Secure transfer	Enabled
Blob anonymous access	Disabled
Allow storage account key access	Enabled
Default to Microsoft Entra authorization in the Azure portal	Disabled

Previous Next **Create** ←




提示：如果儲存帳戶上不需要進行進一步的自定義，您可以直接檢視和建立儲存帳戶。
(保留天數、加密型別等)。

建立NSG流日誌

建立NSG流日誌的步驟。

步驟 1: 從搜尋欄導航到Network Watcher。



Azure-UI網路觀察程式

步驟 2:展開左側的Logs資料夾，然後按一下Flow logs。



Home >



Network Watcher



Microsoft



Overview



Get started



Monitoring



Network diagnostic tools




Metrics



Logs



Flow logs



Migrate flow logs

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。