

# Configurazione di nuovo nome utente e password sul router VPN RV016

## Obiettivi


Questo documento spiega come configurare un nuovo nome utente e password sul router RV016. Questa azione aumenta la sicurezza del router.

## Dispositivi interessati

RV016

## Impostazione di un nuovo nome utente e password

Passaggio 1. In RV016 10/100 VPN Router a 16 porte scegliere **Impostazione > Password**.



**Password**

Username : admin

Old Password : .....


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password : .....

Confirm New Password : .....

Minimum Password Complexity :  Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement :  Disable  Change the password after 180 Days

Save Cancel

Passaggio 2. Inserire nel campo Vecchia password la password esistente utilizzata inizialmente per accedere al dispositivo.

Passaggio 3. Inserire il nome utente desiderato nei campi Nuovo nome utente e Conferma nuovo nome utente.

## Password

Username : admin

Old Password :

\*\*\*\*\*

New Username :

newusername

Confirm New Username :

newusername

New Password :

.....

Confirm New Password :

.....

Minimum Password Complexity :  Enable

Password Strength Meter :



Password Aging Enforcement :  Disable  Change the password after  Days

Save

Cancel

Passaggio 4. Inserire la password desiderata nei campi Nuova password e Conferma nuova password.

## Password

Username : admin

Old Password : .....


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password : .....

Confirm New Password : .....

Minimum Password Complexity :  Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement :  Disable  Change the password after  Days

Passaggio 5. Selezionare la casella di controllo **Complessità massima password** per richiedere che la password sia completamente complessa.

## Password

Username : admin

Old Password : .....


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password : .....

Confirm New Password : .....

Minimum Password Complexity :  Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement :  Disable  Change the password after  Days

Passaggio 6. Fare clic su **Cambia password dopo \_\_\_\_ giorni** per assicurarsi che la password venga modificata entro il numero di giorni specificato. Il valore predefinito è 180.

Passaggio 7. Fare clic su **Salva**.