

電話機の設定の使用

呼出音のトーン、背景イメージ、およびその他の設定を調節することによって、Cisco Unified IP Phone を個人設定できます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。電話機の呼出音の音量を調節することもできます。

目的	操作または状態の説明
呼出音のトーンを回線ごとに変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。3. 呼出音のタイプを選択してそのサンプルを再生します。4. [選択] と [保存] を押して呼出音のトーンを設定するか、[キャンセル] を押します。
回線ごとに呼出音のパターン (点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど) を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします。P.58 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください。2. コール呼出音のパターンの設定にアクセスします P.67 の「Web での回線の設定の制御」を参照してください。 <p> (注) ユーザがこの設定にアクセスする前に、システム管理者がこの設定を有効にしておく必要があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押しします。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインします。P.58 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください。2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします P.67 の「Web での回線の設定の制御」を参照してください。 <p> (注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。</p>

タッチスクリーンのカスタマイズ

タッチスクリーンの設定は変更できます。

目的	操作または状態の説明
タッチスクリーンの明るさを変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ユーザ設定] > [明るさ] を選択します。2. 明るさを調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。3. [保存] を押すか、[キャンセル] を押します。
タッチスクリーンの表示角度を調節する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ユーザ設定] > [表示角度] を選択します。2. 表示角度を調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。3. [保存] を押すか、[キャンセル] を押します。
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。2. 使用可能なイメージをスクロールし、[選択] を押してイメージを選択します。3. 背景イメージをより大きく表示して確認するには、[プレビュー] を押します。4. 選択メニューに戻るには、[終了] を押します。5. [保存] を押して新しいイメージを受け入れるか、[キャンセル] を押します。
タッチスクリーンを有効または無効にする	<p>P.15 の「タッチスクリーンのクリーニングと保守」を参照してください。</p>
タッチスクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザオプション Web ページにログインします。 P.58 の「ユーザオプション Web ページへのアクセス」を参照してください。2. ユーザ設定にアクセスします P.66 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください。
回線テキスト ラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザオプション Web ページにログインします P.58 の「ユーザオプション Web ページへのアクセス」を参照してください。2. 回線ラベルの設定にアクセスします P.67 の「Web での回線の設定の制御」を参照してください。
Cisco Unified IP Phone 拡張モジュール 7914 のコントラストを調節する (適切な場合)	<ol style="list-style-type: none">1.  > [ユーザ設定] > [コントラスト] を選択します。2. コントラストを調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。3. [保存] を押すか、[キャンセル] を押します。