





アプリケーション

- ・ [アプリおよびアプリケーション ボタン \(1 ページ\)](#)
- ・ [プッシュ ツー トーク アプリケーションの使用 \(1 ページ\)](#)

アプリおよびアプリケーション ボタン

アプリ  を使用して、電話機独自の特別なサービスにアクセスします。

アプリケーション  ボタンを使用すると、電話機でプッシュ ツー トークなどのアプリケーションやその他のサービスを開始することができます。アプリケーションボタンは、電話機の左側にあります。

管理者によるボタンのセットアップ方法によっては、アプリケーション画面のみから使用できる場合や、任意のメニューまたはサービスから使用できる場合があります。また、電話機がロックされた状態で使用できる場合もあります。

このボタンは、ボタンを押してすぐにアプリケーションを開始したり、数秒待機した後に開始したりするように設定することができます。

詳細については、管理者に連絡してください。

プッシュ ツー トーク アプリケーションの使用

プッシュ ツー トーク サービスを使用すると、組織のメンバーとすぐに連絡をとることができます（双方向ラジオと類似の機能）。プッシュ ツー トーク サービスは管理者がセットアップする必要があります。その後、ユーザはセルフケアポータルでこのサービスをサブスクライブします。




(注) プッシュ ツー トーク サービスの使用方法の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。


プッシュ ツー トークは、着信音と同じオーディオパスを使用します。オーディオパスが電話の呼出音向けである場合、プッシュ ツー トークを使用してヘッドセットをつなぐと、音声はヘッドセットに移動します。

手順

ステップ 1 回線ビュー画面で、ナビゲーションリングの左矢印を押します。

ステップ 2 [アプリケーション (Apps)]  を選択します。

ステップ 3 プッシュトークを選択します。

- サービスの設定状況に応じて、**アプリケーション**  ボタンを使用して送信を開始したり終了したりします。
 - 音声を送受信するには、**トーク**と**終了**を使用します。
-