

# Contenido

## [Introducción](#)

## [Para utilizar un IP Address estático para las actualizaciones de Licensekey](#)

## [Para instalar las claves manualmente](#)

# Introducción

La versión 6.3 del dispositivo del cifrado de IronPort (IEA) o comprobaciones para posteriores las nuevas claves una vez diariamente. Si encuentra las nuevas claves, pondrá al día el archivo de licencia por consiguiente. Este proceso es una llamada de salida en el puerto 80 del IEA a <http://downloads-static.ironport.com> (por abandono).

Para verificar el estatus de las claves en el IEA GUI, vaya al **servidor del hogar > del monitor**. Usted verá la información sobre la licencia presentada.

Las descargas de la llave de la licencia sucederán diariamente, mientras se programen. Se fija para ejecutarse una vez al día. Para ver el horario ir a la **administración > Scheduled Tasks**. Usted puede funcionar con la tarea usando el **funcionamiento ahora abotona**.

# Para utilizar un IP Address estático para las actualizaciones de Licensekey

Si usted necesita utilizar a IP estático del IEA para las actualizaciones, dos archivos necesitan ser modificados para utilizar <http://downloads-static.ironport.com> (204.15.82.8).

1. Cambie el link en el pxeconf.xml. Edite la línea: `value= <entry "http://downloads.ironport.com/asynco/fkey"/>` del `name= " URL "` el `required="1"` del `label= "$msg.svc.scheduler.licenseremind.url.label` del `desc= "$msg.svc.scheduler.licenseremind.url.desc` Cambie `"http://downloads.ironport.com/asynco/fkey"` a `"http://downloads-static.ironport.com/asynco/fkey"`.
2. Edite el archivo `postx.license` situado en el directorio de `/usr/local/postx/server_6.3/conf/lm`. Cambie `"http://downloads.ironport.com/asynco/fkey"` a `"http://downloads-static.ironport.com/asynco/fkey"`.

# Para instalar las claves manualmente

- ssh al dispositivo y al "su -" arraigar (golpe "x" del menú admin a caer al shell; observe esto es una opción oculta en 6.3).
- Ejecutando el "managelicense.sh" secuencia de comandos shell con - la opción del `importKey` es lo que usted necesitará utilizar para instalar las nuevas claves. Usted tendrá que funcionar con el comando para cada nueva licencia que usted necesita instalar.

Ejemplo:

- Ejecutar el script de **managelicenses.sh** sin los indicadores permitirá que usted vea todos los parámetros disponibles.

Ejemplo: