

Contenu

[Introduction](#)

[Comment empêcher l'authentification répétée incite-t-il dans Firefox avec le SAML et l'ADFS ?](#)

[Comment empêcher l'authentification répétée incite-t-il dans Chrome avec le SAML et l'ADFS ?](#)

Introduction

Ce document décrit comment empêcher des demandes d'authentification dans Firefox ou Chrome avec la solution d'authentification du Langage SAML (SAML

Comment empêcher l'authentification répétée incite-t-il dans Firefox avec le SAML et l'ADFS ?

Ajoutez l'URL du serveur de fournisseur d'identité (IDP) comme source de confiance d'authentification NTLM.

- Dans la barre d'adresses de Firefox, type **environ : config**.
- Le navigateur affichera un message d'avertissement, clic **continuent**.
- Recherchez **network.automatic**.
- Double-cliquer sur **network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** pour **modifier la** configuration.
- Entrez dans l'IDP réorientent l'adresse. Par exemple <https://adfs.example.com>.
- Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue.

Conseil : Le l'IDP réorientent l'adresse est le nom de domaine du royaume SAML configuré dans ScanCenter sous l'**admin > l'authentification > la Gestion**.

Comment empêcher l'authentification répétée incite-t-il dans Chrome avec le SAML et l'ADFS ?

Arrêtez la protection étendue sur le serveur ADFS.

- **Gestionnaire de l'Internet Information Services de lancement (IIS)**.
- Dans le volet gauche, naviguez vers des **sites > le site Web > des adfs > le LS de par défaut**.
- Dans le volet droit, double clic sur **l'authentification**.
- Dans le volet moyen, choisissez **l'authentification de Windows**.
- Dans le volet de main gauche, choisissez les **paramètres avancés**.
- Pour la **protection étendue** choisissez **HORS FONCTION**.
- Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue.