FileZilla のネイティブ FTP プロキシを有効にするにはどうしますか。

目次

<u>質問:</u>

質問:

FileZilla でネイティブ FTP プロキシを有効にする方法

環境: すべての Cisco Web Security Appliance (WSA) デバイス

このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参 照しています。 情報は、利便性のために無償で提供されています。 さらにサポートが必要な場合 は、ソフトウェア ベンダーに連絡してください。

正確な FileZilla の設定は、Cisco Web Security Appliance の FTP プロキシに設定された認証によって異なります。 これは、Cisco Web Security Appliance で [Security Services] -> [FTP Proxy Settings] -> [Authentication Format] を選択することにより、確認できます。

FileZilla で、[Edit] -> [Settings] -> [FTP] -> [FTP Proxy] を選択します。 [Custom] をクリックしてネイティブ FTP プロキシを有効にします。

別の認証タイプには次の設定を使用します。

「Check Point」認証用のネイティブ FTP FileZilla 設定

USER %u@%s@%h

PASS %p@%w

|認証なしで「Check Point」認証を使用するネイティブ FTP FileZilla 設定

USER %u@%h

PASS %p

「Raptor」認証用のネイティブ FTP FileZilla 設定

USER %u@%h %s

PASS %p

ACCT %w

認証なしで「Raptor」認証を使用するネイティブ FTP FileZilla 設定

USER %u@%h %u

PASS %p

ACCT %p

プロキシ ホスト設定には Cisco Web Security Appliance のホスト名に続いて FTP プロキシのポート番号を入力する必要があります([Security Services] -> [FTP Proxy Settings] -> [Proxy

Listening Port] で設定)

<u>次に、例を示します。</u> proxy.example.com:8021