



AnyConnect の展開

- 展開前の作業 (1 ページ)
- AnyConnect 展開の概要 (2 ページ)
- AnyConnect のためのエンドポイントの準備 (5 ページ)
- Linux 上での NVM の使用 (10 ページ)
- AnyConnect の事前展開 (11 ページ)
- Web 展開 AnyConnect (28 ページ)
- AnyConnect ソフトウェアおよびプロファイルの更新 (37 ページ)

展開前の作業

Umbrella ローミングセキュリティ モジュールを展開している場合は、Umbrella ローミングクライアントのすべての既存のインストールが検出され、競合を防ぐために自動的に削除されます。Umbrella ローミングクライアントの既存インストールを Umbrella サービス サブスクリプションに関連付けている場合は、OrgInfo.json ファイルを AnyConnect インストーラと同じ場所に配置して Umbrella モジュールのディレクトリで Web 展開または事前展開を設定していない限り、Umbrella ローミングセキュリティ モジュールに自動的に移行されます。Umbrella ローミングセキュリティ モジュールを展開する前に、手動で Umbrella ローミングクライアントをアンインストールすることができます。

Umbrella ローミングセキュリティ モジュールを使用している場合は、次の前提条件も満たす必要があります。

- **Umbrella ローミングアカウントを取得する。** Umbrella ダッシュボード (<http://dashboard.umbrella.com>) は、AnyConnect Umbrella ローミングセキュリティ モジュールの操作に必要な情報を取得するログインページです。ローミングクライアントアクティビティのレポートを制御するためにもこのサイトを使用します。
- **ダッシュボードから OrgInfo ファイルをダウンロードする。** AnyConnect Umbrella ローミングセキュリティ モジュールの導入準備を行うには、Umbrella ダッシュボードから OrgInfo.json ファイルを取得します。[ID (Identities)] メニューストラクチャで [ローミングコンピュータ (Roaming Computers)] をクリックし、続いて、ページ左上隅の [+] 記号をクリックします。AnyConnect Umbrella ローミングセキュリティ モジュールまでスクロールし、[モジュールプロファイル (Module Profile)] をクリックします。

OrgInfo.json ファイルには、ローミングセキュリティ モジュールにレポートの送信先と適用するポリシーを知らせる、Umbrella サービス サブスクリプションについての詳細が含まれています。

AnyConnect 展開の概要

AnyConnect の展開は、AnyConnect クライアントと関連ファイルのインストール、設定、アップグレードを意味します。

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client は、次の方法によってリモートユーザに展開できます。

- 事前展開：新規インストールとアップグレードは、エンドユーザによって、または社内のソフトウェア管理システム（SMS）を使用して実行されます。
- Web 展開：AnyConnect パッケージは、ヘッドエンド（ASA もしくは FTD ファイアウォール、または ISE サーバ）にロードされます。ユーザがファイアウォールまたは ISE に接続すると、AnyConnect がクライアントに展開されます。
 - 新規インストールの場合、ユーザはヘッドエンドに接続して AnyConnect クライアントをダウンロードします。クライアントは、手動でインストールするか、または自動（Web 起動）でインストールされます。
 - アップデートは、AnyConnect がすでにインストールされているシステムで AnyConnect を実行することにより、またはユーザを ASA クライアントレスポータルに誘導することによって行われます。
- クラウド更新：Umbrella ローミングセキュリティ モジュールの展開後に、上記およびクラウド更新のいずれかの方法を使用して AnyConnect モジュールを更新できます。クラウド更新では、ソフトウェアアップグレードは Umbrella クラウドインフラストラクチャから自動的に得られます。更新トラックは管理者のアクションではなくこれによって決まります。デフォルトでは、クラウド更新からの自動更新は無効です。



(注) クラウド更新に関して以下を検討してください。

- 現在インストールされているソフトウェアモジュールのみが更新されます。
- カスタマイズ、ローカリゼーション、およびその他の展開タイプはサポートされません。
- 更新は、デスクトップにログインしたときにのみ実行され、VPN が確立されているときは実行されません。
- 更新を無効にすると、最新のソフトウェア機能と更新を利用できません。
- クラウド更新を無効にしても、他の更新メカニズムや設定（Web 展開、遅延更新など）には影響しません。
- クラウド更新は、AnyConnect のより新しいバージョンや未公開バージョン（暫定リリース、修繕公開されたバージョンなど）があっても無視します。

AnyConnect を展開する場合に、追加機能を含めるオプションのモジュール、および VPN やオプション機能を設定するクライアントプロファイルを含めることができます。

ASA、IOS、Microsoft Windows、Linux、および macOS のシステム、管理、およびエンドポイントの要件については、[AnyConnect のリリース ノート](#)を参照してください。



(注) 一部のサードパーティのアプリケーションおよびオペレーティングシステムにより、ISE ポスチャエージェントおよびその他のプロセスによる必要なファイルアクセスおよび権限昇格が制限される場合があります。AnyConnect インストールディレクトリ（Windows の場合は C:\Program Files (x86)\Cisco または macOS の場合は /opt/cisco）がエンドポイントのウイルス対策、マルウェア対策、スパイウェア対策、データ漏洩防止、権限マネージャ、またはグループポリシーオブジェクトの許可/除外/信頼リストで信頼されていることを確認します。

AnyConnect のインストール方法の決定

AnyConnect は、ISE 2.0（またはそれ以降）および ASA ヘッドエンドによる Web 展開または事前展開が可能です。AnyConnect をインストールするには、最初に管理者権限が必要です。

Web 展開

AnyConnect をアップグレードする、または（ASA/ISE/Umbrella クラウドとダウンローダーからの）Web 展開を使用して追加のモジュールをインストールするには、管理者権限は必要ありません。

- ASA または FTD デバイスからの Web 展開：ユーザは、ヘッドエンドデバイス上の AnyConnect クライアントレス ポータルに接続して、AnyConnect のダウンロードを選択します。ASA は、AnyConnect ダウンローダをダウンロードします。AnyConnect ダウンローダがクライアントをダウンロードし、クライアントをインストールし、VPN 接続を開始します。
- ISE からの Web 展開：ユーザは、ASA、ワイヤレス コントローラ、またはスイッチなどのネットワーク アクセス デバイス (NAD) に接続します。NAD はユーザを許可し、ISE ポータルにユーザをリダイレクトします。AnyConnect ダウンローダがクライアントにインストールされ、パッケージの抽出およびインストールを管理します。ただし、VPN 接続は開始しません。

事前展開

AnyConnect をアップグレードするか、事前展開（手動または SCCM を使用した帯域外展開）を使用して追加のモジュールをインストールするには、管理者権限が必要です。

- 社内のソフトウェア管理システム (SMS) を使用します。
- AnyConnect ファイルのアーカイブを手動で配布し、インストール方法に関する指示をユーザに提供します。ファイルのアーカイブ形式は、zip (Windows)、DMG (Mac OS X)、gzip (Linux) です。

システム要件およびライセンスの依存関係の詳細については、『[AnyConnect Secure Mobility Client Features, License, and OS Guide](#)』を参照してください。



- (注) Mac または Linux プラットフォームでルート権限のアクティビティを実行するために AnyConnect ポスチャ (HostScan) を使用している場合は、AnyConnect ポスチャを事前展開することを推奨します。

AnyConnect のインストールに必要なリソースの決定

AnyConnect 展開は、複数の種類のファイルで構成されています。

- AnyConnect コア クライアント。AnyConnect パッケージに含まれています。
- 追加機能をサポートするモジュール。AnyConnect パッケージに含まれています。
- AnyConnect および追加機能を設定するクライアントプロファイル。自分で作成します。
- 言語ファイル、画像、スクリプト、およびヘルプ ファイル（展開をカスタマイズまたはローカライズする場合）。
- AnyConnect ISE ポスチャおよびコンプライアンス モジュール (OPSWAT)。

AnyConnect のためのエンドポイントの準備

AnyConnect とモバイル ブロードバンド カードの使用方法

一部の 3G カードには、AnyConnect を使用する前に必要な設定手順があります。たとえば、VZAccess Manager には次の 3 種類の設定があります。

- モデム手動接続 (modem manually connects)
- ローミング時を除くモデム自動接続 (modem auto connect except when roaming)
- LAN アダプタ自動接続 (LAN adapter auto connect)

[LAN アダプタ自動接続 (LAN adapter auto connect)] を選択した場合は、プリファレンスを NDIS モードに設定します。NDIS は、VZAccess Manager が終了されても接続を続行できる、常時接続です。VZAccess Manager では、AnyConnect をインストールする準備が整うと、自動接続 LAN アダプタをデバイス接続のプリファレンスとして表示します。AnyConnect インターフェイスが検出されると、3G マネージャはインターフェイスをドロップし、AnyConnect 接続を許可します。

優先順位の高い接続に移動する場合 (有線ネットワークが最も優先順位が高く、次に WiFi、モバイルブロードバンドの順になります)、AnyConnect は、古い切断を解除する前に新しい接続を確立します。

Windows での Internet Explorer 信頼済みサイトのリストへの ASA の追加

Active Directory 管理者が Internet Explorer の信頼済みサイトのリストに ASA を追加するには、グループポリシーを使用できます。この手順は、ローカルユーザが Internet Explorer の信頼済みサイトに追加する方法とは異なります。

手順

- ステップ 1** Windows ドメイン サーバで、ドメイン管理者グループのメンバーとしてログインします。
- ステップ 2** [Active Directory ユーザとコンピュータ (Active Directory Users and Computers)] MMC スナップインを開きます。
- ステップ 3** グループポリシー オブジェクトを作成するドメインまたは組織ユニットを右クリックして、[プロパティ (Properties)] をクリックします。
- ステップ 4** [グループポリシー (Group Policy)] タブを選択して、[新規 (New)] をクリックします。
- ステップ 5** 新しいグループポリシー オブジェクトの名前を入力して、Enter を押します。
- ステップ 6** 一部のユーザまたはグループにこの新しいポリシーが適用されないようにするには、[プロパティ (Properties)] をクリックします。[セキュリティ (Security)] タブを選択します。このポ

リシーを適用しないユーザまたはグループを追加し、[許可 (Allow)] カラムの [読み取り (Read)] チェックボックスと [グループ ポリシーの適用 (Apply Group Policy)] チェックボックスをオフにします。[OK] をクリック

- ステップ 7** [編集 (Edit)] をクリックし、[ユーザの構成 (User Configuration)] > [Windows の設定 (Windows Settings)] > [Internet Explorer メンテナンス (Internet Explorer Maintenance)] > [セキュリティ (Security)] > > > を選択します。
- ステップ 8** 右側のペインで [セキュリティ ゾーンおよびコンテンツの規則 (Security Zones and Content Ratings)] を右クリックし、[プロパティ (Properties)] をクリックします。
- ステップ 9** [現行のセキュリティ ゾーンとプライバシーの設定をインポートする (Import the current security zones and privacy settings)] を選択します。プロンプトが表示されたら、[続行 (Continue)] をクリックします。
- ステップ 10** [設定の変更 (Modify Settings)] をクリックし、[信頼されたサイト (Trusted Sites)] を選択して、[サイト (Sites)] をクリックします。
- ステップ 11** 信頼済みサイトのリストに追加するセキュリティ アプライアンスの URL を入力し、[追加 (Add)] をクリックします。形式は、ホスト名 (<https://vpn.mycompany.com>) または IP アドレス (<https://192.168.1.100>) を含めることができます。完全一致 (<https://vpn.mycompany.com>) またはワイルドカード (https://*.mycompany.com) でも構いません。
- ステップ 12** [閉じる (Close)] をクリックし、すべてのダイアログボックスが閉じるまで [OK] をクリックします。
- ステップ 13** ドメインまたはフォレスト全体にポリシーが伝搬されるまで待ちます。
- ステップ 14** [インターネット オプション (Internet Options)] ウィンドウで [OK] をクリックします。

Internet Explorer でのプロキシ変更のブロック

ある条件下では、AnyConnect によって Internet Explorer の [ツール (Tools)] > [インターネット オプション (Internet Options)] > [接続 (Connections)] タブが非表示にされます (ロックされます)。このタブが表示されている場合、ユーザはプロキシ情報を設定できます。このタブを非表示にすると、ユーザが意図的または偶発的にトンネルを迂回することを防止できます。タブのロックダウン設定は、接続を解除するときに反転します。タブのロックダウンは、そのタブに適用されている管理者定義のポリシーによって上書きされます。ロックダウンは、次の場合に適用されます。

- ASA の設定で、[接続 (Connections)] タブのロックダウンが指定されている
- ASA の設定で、プライベート側プロキシが指定されている
- Windows のグループ ポリシーにより、以前に [接続 (Connections)] タブがロックされている (no lockdown ASA グループ ポリシー設定の上書き)

Windows 10 バージョン 1703 (またはそれ以降) では、AnyConnect は、Internet Explorer の [接続 (Connections)] タブを非表示にすることに加えて、設定アプリのシステムプロキシタブも非表示に (ロックダウン) し、ユーザが意図的または偶発的にトンネルを迂回しないようにします。このロックダウンは、接続を解除するときに反転します。

手順

-
- ステップ 1** ASDM で、[設定 (Configuration)] > [リモート アクセス VPN (Remote Access VPN)] > [ネットワーク (クライアント) アクセス (Network (Client) Access)] > [グループ ポリシー (Group Policies)] に移動します。
- ステップ 2** グループ ポリシーを選択し、新しいグループ ポリシーの [編集 (Edit)] または [追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 3** ナビゲーション ペインで、[詳細 (Advanced)] > [ブラウザ プロキシ (Browser Proxy)] > に移動します。[プロキシ サーバ ポリシー (Proxy Server Policy)] ペインが表示されます。
- ステップ 4** [プロキシ ロックダウン (Proxy Lockdown)] をクリックして、その他のプロキシ設定を表示します。
- ステップ 5** [継承 (Inherit)] をオフにし、次のいずれかを選択します。
- [はい (Yes)] を選択して、AnyConnect セッションの間、プロキシのロックダウンを有効にし、Internet Explorer の [接続 (Connections)] タブを非表示にします。
 - [いいえ (No)] を選択して、AnyConnect セッションの間、プロキシのロックダウンを無効にし、Internet Explorer の [接続 (Connections)] タブを公開します。
- ステップ 6** [OK] をクリックして、プロキシ サーバ ポリシーの変更を保存します。
- ステップ 7** [適用 (Apply)] をクリックして、グループ ポリシーの変更を保存します。
-

AnyConnect による Windows RDP セッションの処理方法の設定

AnyConnect は、Windows RDP セッションからの VPN 接続を許可するように設定できます。デフォルトでは、RDP によってコンピュータに接続されているユーザは、Cisco AnyConnect Secure Mobility Client との VPN 接続を開始できません。次の表に、RDP セッションからの VPN 接続のログインとログアウトのオプションを示します。これらのオプションは、VPN クライアント プロファイルで設定されます。

設定名	値	SBL モードで使用での使用可否
	<ul style="list-style-type: none"> • [シングル ローカル ログイン (Single Local Logon)] (デフォルト) : VPN 接続全体で、ログインできるローカルユーザは1人だけです。また、クライアント PC に複数のリモートユーザがログインしている場合でも、ローカルユーザが VPN 接続を確立することはできます。この設定は、VPN 接続を介した企業ネットワークからのリモートユーザ ログインに対しては影響を与えません。 (注) VPN 接続が排他的トンネリング用に設定されている場合、VPN 接続用のクライアント PC のルーティングテーブルが変更されるため、リモートログインは接続解除されます。VPN 接続がスプリット トンネリング用に設定されている場合、リモートログインが接続解除されるかどうかは、VPN 接続のルーティング設定によって異なります。 • [シングル ログイン (Single Logon)] : VPN 接続全体で、ログインできるユーザは1人だけです。VPN 接続の確立時に、ローカルまたはリモートで複数のユーザがログインしている場合、接続は許可されません。VPN 接続中にローカルまたはリモートで第2のユーザがログインすると、VPN 接続が終了します。VPN 接続中の追加のログインは許可されません。そのため、VPN 接続によるリモートログインは行えません。 (注) 複数同時ログオンはサポートされません。 	○
	<ul style="list-style-type: none"> • [ローカルユーザのみ (Local Users Only)] (デフォルト) : リモートログインしたユーザは、VPN 接続を確立できません。これは、以前のバージョンの AnyConnect と同じ機能です。 • [リモートユーザを許可 (Allow Remote Users)] : リモートユーザは VPN 接続を確立できます。ただし、設定された VPN 接続ルーティングによってリモートユーザが接続解除された場合は、リモートユーザがクライアント PC に再アクセスできるように、VPN 接続が終了します。リモートユーザが VPN 接続を終了せずにリモートログインセッションを接続解除するには、VPN を確立した後、90 秒間待つ必要があります。 	×

その他の VPN セッションの接続オプションについては、「[AnyConnect VPN 接続オプション](#)」を参照してください。

AnyConnect による Linux SSH セッションの処理方法の設定

AnyConnect は、Linux SSH セッションからの VPN 接続を許可するように設定できます。デフォルトでは、SSH によってコンピュータに接続されているユーザは、Cisco AnyConnect Secure Mobility Client との VPN 接続を開始できません。次の表に、SSH セッションからの VPN 接続のログインとログアウトのオプションを示します。これらのオプションは、VPN クライアント プロファイルで設定されます。

Linux ログイン適用：[シングルローカルログイン (Single Local Logon)] (デフォルト)：VPN 接続全体で、ログインできるローカルユーザは 1 人だけです。また、クライアント PC に複数のリモートユーザがログインしている場合でも、ローカルユーザが VPN 接続を確立することはできます。この設定は、VPN 接続を介した企業ネットワークからのリモートユーザ ログインに対しては影響を与えません。



- (注) VPN 接続が排他的トンネリング用に設定されている場合、VPN 接続用のクライアント PC のルーティングテーブルが変更されるため、リモートログインは接続解除されます。VPN 接続がスプリット トンネリング用に設定されている場合、リモートログインが接続解除されるかどうかは、VPN 接続のルーティング設定によって異なります。

[シングルログイン (Single Logon)]：VPN 接続全体で、ログインできるユーザは 1 人だけです。VPN 接続の確立時に、(ローカルまたはリモートで) 複数のユーザがログインしている場合、接続は許可されません。(ローカルまたはリモートで) VPN 接続中に第 2 のユーザがログインすると、VPN 接続が終了します。VPN 接続中の追加のログインは許可されません。そのため、VPN 接続によるリモートログインは行えません。

Linux VPN の確立：

- [ローカルユーザのみ (Local Users Only)] (デフォルト)：リモートログインしたユーザは、VPN 接続を確立できません。
- [リモートユーザを許可 (Allow Remote Users)]：リモートユーザは VPN 接続を確立できます。

その他の VPN セッションの接続オプションについては、「[AnyConnect VPN 接続オプション](#)」を参照してください。

Windows での DES-only SSL 暗号化

デフォルトでは、Windows は DES SSL 暗号化をサポートしません。ASA に DES-only を設定した場合、AnyConnect 接続は失敗します。これらのオペレーティングシステムの DES 対応設定は難しいため、ASA には、DES-only SSL 暗号化を設定しないことをお勧めします。

Linux 上での NVM の使用

NVM を Linux 上で使用する場合は、事前にカーネル ドライバフレームワーク (KDF) をセットアップする必要があります。AnyConnect カーネル モジュールを事前構築するか、ターゲット上にドライバを構築するか、選択できます。ターゲット上に構築する場合、アクションは不要です。構築は、展開時またはリブート時に自動的に処理されます。

AnyConnect カーネル モジュールを構築するための必要条件

ターゲット デバイスを準備します。

- GNU Make Utility がインストールされていることを確認します。
- 次のカーネル ヘッダー パッケージをインストールします。
 - RHEL の場合は、`kernel-devel-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64` などのパッケージ `kernel-devel-$(uname -r)` をインストールします。
 - Ubuntu の場合は、`linux-headers-4.2.0-27-generic` などのパッケージ `linux-headers-$(uname -r)` をインストールします。
- GCC コンパイラがインストールされていることを確認します。インストールされた GCC コンパイラの `major.minor` バージョンが、カーネルの構築に使用されている GCC のバージョンと一致している必要があります。これは、`/proc/version` ファイルで確認できます。

NVM の構築済み AnyConnect Linux カーネル モジュール とのパッケージ化

始める前に

「[AnyConnect カーネル モジュールを構築するための必要条件 \(10 ページ\)](#)」に記載されている前提条件を満たす必要があります。



(注) NVM は、セキュア ブートが有効になっているデバイスではサポートされません。

AnyConnect NVM は、構築済みの AnyConnect Linux カーネル モジュールとパッケージ化することができます。こうすると、特にターゲット デバイスの OS カーネル バージョンが同一である場合、すべてのターゲット デバイスに構築する必要がなくなります。事前構築の選択肢を使用しない場合、構築は展開時またはリブート時に、管理者による入力がなくとも自動的に実行され、ターゲット上で使用できるようになります。また、展開がすべてのエンドポイントにおけるカーネルの前提条件を満たしていない場合は、事前作成オプションを使用できます。



(注) 構築済み AnyConnect Linux カーネル モジュールでは、Web 展開はサポートされていません。

手順

- ステップ 1 AnyConnect 事前展開パッケージ、`anyconnect-linux64-<version>-predeploy-k9.tar.gz` を解凍します。
- ステップ 2 `nvm` ディレクトリに移動します。
- ステップ 3 次のスクリプトを呼び出します。 `$sudo ./build_and_package_ac_ko.sh`

スクリプトを実行すると、構築済みの AnyConnect Linux カーネルモジュールを含む `anyconnect-linux64-<version>-ac_kdf_ko-k9.tar.gz` が作成されます。セキュアブートが有効になっているシステムでは、セキュアブートによって許可された秘密キーを使用してモジュールに署名します。このファイルは、事前展開にのみ使用することができます。

次のタスク

ターゲットデバイスの OS カーネルがアップグレードされたら、更新された Linux カーネルモジュールで AnyConnect NVM を再展開する必要があります。

AnyConnect の事前展開

AnyConnect は、SMS を使用した手動による事前展開が可能です。この場合、エンドユーザがインストールできるファイルを配布するか、AnyConnect ファイル アーカイブにユーザが接続できるようにします。

AnyConnect をインストールするためのファイル アーカイブを作成する場合、「[AnyConnect プロファイルを事前展開する場所 \(14 ページ\)](#)」で説明するように、アーカイブのディレクトリ構造が、クライアントにインストールされるファイルのディレクトリ構造と一致する必要があります。

始める前に

- 手動で VPN プロファイルを展開している場合、ヘッドエンドにもプロファイルをアップロードする必要があります。クライアントシステムが接続する場合、クライアントのプロファイルがヘッドエンドのプロファイルに一致することを AnyConnect が確認します。プロファイルのアップデートを無効にしており、ヘッドエンド上のプロファイルがクライアントと異なる場合、手動で展開したプロファイルは動作しません。
- 手動で AnyConnect ISE ポスチャ プロファイルを展開する場合、ISE にもそのファイルをアップロードする必要があります。

手順

ステップ 1 AnyConnect 事前展開パッケージをダウンロードします。

事前展開用の AnyConnect ファイルは cisco.com で入手できます。

OS	AnyConnect 事前展開パッケージ名
Windows	anyconnect-win- <i>version</i> -predeploy-k9.zip
macOS	anyconnect-macos- <i>version</i> -predeploy-k9.dmg
Linux (64 ビット)	anyconnect-linux64- <i>version</i> -predeploy-k9.tar.gz

Umbrella ローミングセキュリティ モジュールは、Linux オペレーティング システムでは使用できません。

ステップ 2 クライアント プロファイルを作成します。一部のモジュールおよび機能にはクライアント プロファイルが必要です。

クライアント プロファイルを必要とするモジュールは次のとおりです。

- AnyConnect VPN
- AnyConnect ネットワーク アクセス マネージャ
- AnyConnect Web セキュリティ
- AnyConnect ISE ポスチャ
- AnyConnect AMP イネーブラ
- ネットワーク可視性モジュール
- Umbrella ローミングセキュリティ モジュール

AnyConnect クライアント プロファイルを必要としないモジュールは次のとおりです。

- AnyConnect VPN Start Before Logon
- AnyConnect Diagnostic and Reporting Tool
- AnyConnect ポスチャ
- AnyConnect カスタマー エクスペリエンス フィードバック

ASDM でクライアント プロファイルを作成して、PC にこれらのファイルをコピーできます。または、Windows PC 上のスタンドアロンプロファイルエディタを使用できます。Windows 上のスタンドアロンエディタの詳細については、「[プロファイルエディタについて](#)」を参照してください。

ステップ 3 任意で、「[AnyConnect クライアントとインストーラのカスタマイズとローカライズ](#)」を行います。

- ステップ 4** 配布用ファイルを準備します。ファイルのディレクトリ構造は、「[AnyConnect プロファイル](#)を事前展開する場所」で説明されています。
- ステップ 5** AnyConnect インストール用ファイルをすべて作成したら、これらをアーカイブ ファイルで配布するか、クライアントにファイルをコピーできます。同じ AnyConnect ファイルが、接続する予定のヘッドエンド、ASA、および ISE にも存在することを確認します。

事前展開と Web 展開向けの AnyConnect モジュール実行可能ファイル

次の表に、Windows コンピュータに Umbrella ローミングセキュリティ モジュール、ネットワーク アクセス マネージャ、AMP イネーブラ、ISE ポスチャ、Web セキュリティ、およびネットワーク可視性モジュールの各クライアントを事前展開または Web 展開する際のエンドポイント コンピュータ上のファイル名を示します。

表 1: Web 展開または事前展開のモジュールのファイル名

モジュール	Web 展開インストーラ (ダウンロード)	事前展開インストーラ
ネットワーク アクセス マネージャ	anyconnect-win-version-nam-webdeploy-k9.msi	anyconnect-win-version-nam-predeploy-k9.msi
Web セキュリティ	anyconnect-win-version-websecurity-webdeploy-k9.exe	anyconnect-win-version-websecurity-predeploy-k9.msi
ISE ポスチャ	anyconnect-win-version-iseposture-webdeploy-k9.msi	anyconnect-win-version-iseposture-predeploy-k9.msi
AMP イネーブラ	anyconnect-win-version-amp-webdeploy-k9.msi	anyconnect-win-version-amp-predeploy-k9.exe
ネットワーク可視性モジュール	anyconnect-win-version-nvm-webdeploy-k9.exe	anyconnect-win-version-nvm-predeploy-k9.msi
Umbrella ローミングセキュリティモジュール	anyconnect-win-version-umbrella-webdeploy-k9.exe	anyconnect-win-version-umbrella-predeploy-k9.msi

AnyConnect 4.3 (およびそれ以降) は Visual Studio 2015 ビルド環境に移行しており、そのネットワーク アクセス マネージャ モジュールが機能するためには VS 再頒布可能ファイルが必要です。これらのファイルは、インストールパッケージの一部としてインストールされます。.msi ファイルを使用して、4.3 (またはそれ以降) にネットワーク アクセス マネージャ モジュールをアップグレードできますが、最初に AnyConnect Secure Mobility Client をアップグレードし、リリース 4.3 (またはそれ以降) を実行する必要があります。



- (注) Windows サーバ OS が存在する場合、AnyConnect ネットワーク アクセス マネージャをインストールするときに、インストールエラーが発生することがあります。WLAN サービスはサーバのオペレーティングシステムにデフォルトではインストールされないため、このソフトウェアをインストールし、PC をリブートする必要があります。WLANAutoconfig サービスは、ネットワーク アクセス マネージャがすべての Windows オペレーティングシステムで機能するための要件です。

AnyConnect プロファイルを事前展開する場所

クライアントシステムにファイルをコピーする場合は、次の表に示す場所にファイルを配置する必要があります。

表 2: AnyConnect コア ファイル

ファイル	説明
<i>anyfilename.xml</i>	AnyConnect プロファイル。このファイルは、特定のユーザタイプに対して設定される機能および属性値を指定します。
AnyConnectProfile.xsd	XML スキーマフォーマットを定義します。AnyConnectはこのファイルを使用して、プロファイルを検証します。

表 3:すべてのオペレーティングシステムに対するプロファイルの場所

オペレーティングシステム	モジュール	参照先
Windows	VPN を使用するコアクライアント	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile
	ネットワークアクセスマネージャ	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Network AccessManager\newConfigFiles
	Web セキュリティ	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Web Security
	カスタマーエクスペリエンスのフィードバック	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\CustomerExperienceFeedback
	OPSWAT	%PROGRAMFILES%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\opswat
	ISE ポスチャ	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\ISE Posture
	AMP イネーブラ	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\AMP Enabler
	ネットワーク可視性モジュール	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\NVM
	Umbrella ローミングセキュリティモジュール	%ProgramData%\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella (注) Umbrella ローミングセキュリティモジュールを有効にするためには、Umbrella ダッシュボードから OrgInfo.json ファイルをコピーして、名前を変更しないでこの対象ディレクトリに配置する必要があります。または、インストールする前にファイルを \Profiles\umbrella に配置して、OrgInfo.json ファイルと Umbrella ローミングセキュリティモジュールインストーラを同じ場所に置くこともできます。

オペレーティングシステム	モジュール	参照先
macOS	その他のすべてのモジュール	/opt/cisco/anyconnect/profile
	カスタマーエクスペリエンスのフィードバック	/opt/cisco/anyconnect/CustomerExperienceFeedback
	バイナリ	/opt/cisco/anyconnect/bin
	OPSWAT	/opt/cisco/anyconnect/lib/opswat
	ライブラリ	/opt/cisco/anyconnect/lib
	UI リソース	/Applications/Cisco/Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.app/Contents/Resources/
	ISE ポスチャ	/opt/cisco/anyconnect/iseposture/
	AMP イネーブラ	/opt/cisco/anyconnect/ampenabler/
	ネットワーク可視性モジュール	/opt/cisco/anyconnect/NVM/
	Umbrella ローミングセキュリティモジュール	/opt/cisco/anyconnect/umbrella (注) Umbrella ローミングセキュリティモジュールを有効にするためには、Umbrella ダッシュボードから OrgInfo.json ファイルをコピーして、名前を変更しないでこの対象ディレクトリに配置する必要があります。または、インストールする前にファイルを \Profiles\umbrella に配置して、OrgInfo.json ファイルと Umbrella ローミングセキュリティモジュールインストーラを同じ場所に置くこともできます。
Linux	NVM	/opt/cisco/anyconnect/NVM
	その他のすべてのモジュール	/opt/cisco/anyconnect/profile

スタンドアロンアプリケーションとしての AnyConnect モジュールの事前展開

ネットワークアクセスマネージャ、Webセキュリティ、および Umbrella ローミングセキュリティモジュールは、スタンドアロンアプリケーションとして実行できます。コア AnyConnect クライアントがインストールされていますが、VPN および AnyConnect UI は使用されません。

Windows での SMS によるスタンドアロン モジュールの展開

手順

- ステップ 1** ソフトウェア管理システム (SMS) を設定して MSI プロパティ PRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=1 を設定し、VPN 機能を無効にします。次に例を示します。

```
msiexec /package anyconnect-win-version-predeploy-k9.msi /norestart /passive  
PRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=1 /lvx* <log_file_name>
```

MSI は、MSI に埋め込まれた VPNDisable_ServiceProfile.xml ファイルを VPN 機能のプロファイルに指定されたディレクトリにコピーします。

- ステップ 2** モジュールをインストールします。たとえば、次の CLI コマンドは、Web セキュリティをインストールします。

```
msiexec /package anyconnect-win-version-websecurity-predeploy-k9.msi /norestart /passive  
/lvx* c:\test.log
```

- ステップ 3** (任意) DART をインストールします。

```
msiexec /package anyconnect-win-version-dart-predeploy-k9.msi /norestart /passive /lvx* c:\test.log
```

- ステップ 4** 難解化 クライアント プロファイルのコピーを、正しい Windows フォルダに保存します。

- ステップ 5** Cisco AnyConnect サービスを再起動します。

スタンドアロン アプリケーションとしての AnyConnect モジュールの展開

AnyConnect のネットワーク アクセスマネージャ、Web セキュリティ、および Umbrella ローミング セキュリティ モジュールは、スタンドアロン アプリケーションとしてユーザコンピュータに展開できます。これらのアプリケーションでは、DART がサポートされます。

要件

VPNDisable_ServiceProfile.xml ファイルは、VPN クライアント プロファイル ディレクトリにある唯一の AnyConnect プロファイルである必要もあります。

スタンドアロン モジュールのユーザ インストール

個別のインストーラを取得して、手動で配布できます。

zip イメージをユーザが使用できるようにし、それをインストールするように要求する場合は、スタンドアロン モジュールだけをインストールするように指示してください。



- (注) コンピュータ上にネットワーク アクセス マネージャが事前にインストールされていなかった場合、ユーザは、ネットワーク アクセス マネージャのインストールを完了するためにコンピュータをリブートする必要があります。一部のシステムファイルのアップグレードを必要とする、アップグレードインストールの場合も、ユーザはリブートを必要とします。

手順

- ステップ 1** ユーザに AnyConnect ネットワーク アクセス マネージャ、AnyConnect Web セキュリティ モジュール、または Umbrella ローミング セキュリティ モジュールを確認するように指示します。
- ステップ 2** [Cisco AnyConnect VPN モジュール (Cisco AnyConnect VPN Module)] チェックボックスをオフにするようユーザに指示します。
- このようにすると、コア クライアントの VPN 機能が無効になり、ネットワーク アクセス マネージャ、Web セキュリティ、または Umbrella ローミング セキュリティ モジュールが、インストールユーティリティによって、VPN 機能なしのスタンドアロン アプリケーションとしてインストールされます。
- ステップ 3** (任意) [ロックダウン コンポーネント サービス (Lock Down Component Services)] チェックボックスをオンにします。ロックダウンコンポーネントサービスによって、ユーザは、Windows サービスを無効または停止できなくなります。
- ステップ 4** オプション モジュール用のインストーラを実行するようにユーザに指示します。このインストーラでは、VPN サービスなしで AnyConnect GUI を使用できます。ユーザが [選択してインストール (Install Selected)] ボタンをクリックすると、次の処理が行われます。
- スタンドアロン ネットワーク アクセス マネージャ、スタンドアロン Web セキュリティ モジュール、または Umbrella ローミング セキュリティ モジュールの選択を確認するポップアップ ダイアログボックスが表示されます。
 - ユーザが [OK] をクリックすると、設定値 PRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=1 を使用して、インストールユーティリティにより、AnyConnect コア インストーラが起動されます。
 - インストールユーティリティは、既存のすべての VPN プロファイルを削除してから VPNDisable_ServiceProfile.xml をインストールします。
 - インストールユーティリティは、指定に応じて、ネットワーク アクセス マネージャ インストーラ、Web セキュリティ インストーラ、または Umbrella ローミング セキュリティ インストーラを起動します。
 - 指定に応じて、ネットワーク アクセス マネージャ、Web セキュリティ モジュール、または Umbrella ローミング セキュリティ モジュールが、コンピュータ上で VPN サービスなしで有効になります。

Windows への事前展開

zip ファイルを使用した AnyConnect の配布

この zip パッケージファイルは、インストールユーティリティ、個々のコンポーネント インストーラを起動するセレクトメニュープログラム、AnyConnect のコアモジュールとオプションモジュール用の MSI を含みます。zip パッケージファイルをユーザに対して使用可能にすると、ユーザはセットアッププログラム (setup.exe) を実行します。このプログラムでは、インストールユーティリティメニューが表示されます。このメニューから、ユーザはインストールする AnyConnect モジュールを選択します。多くの場合、ロードするモジュールをユーザが選択しないようにする必要があります。したがって、zip ファイルを使用して配布する場合は、zip を編集し、使用されないようにするモジュールを除外して、HTA ファイルを編集します。

ISO を配布する 1 つの方法は、SlySoft や PowerIS などの仮想 CD マウントソフトウェアを使用することです。

事前展開 zip の変更

- ファイルをバンドルしたときに作成したすべてのプロファイルを使用して zip ファイルを更新し、配布しないモジュールのインストーラをすべて削除します。
- HTA ファイルを編集して、インストールメニューをカスタマイズし、配布しないモジュールのインストーラへのリンクをすべて削除します。

AnyConnect zip ファイルの内容

ファイル	目的
GUI.ico	AnyConnect アイコンイメージ。
Setup.exe	インストールユーティリティを起動します。
anyconnect-win-version-dart-predeploy-k9.msi	DART モジュール用 MSI インストーラ ファイル。
anyconnect-win-version-gina-predeploy-k9.msi	SBL モジュール用 MSI インストーラ ファイル。
anyconnect-win-version-iseposture-predeploy-k9.msi	ISE ポスチャ モジュール用 MSI インストーラ。
anyconnect-win-version-amp-predeploy-k9.exe	AMP イネーブラ用 MSI インストーラ ファイル。
anyconnect-win-version-nvm-predeploy-k9.msi	ネットワーク可視性モジュール用 MSI インストーラ ファイル。
anyconnect-win-version-umbrella-predeploy-k9.msi	Umbrella ローミングセキュリティモジュール用 MSI インストーラ ファイル。
anyconnect-win-version-nam-predeploy-k9.msi	ネットワークアクセスマネージャモジュール用 MSI インストーラ ファイル。
anyconnect-win-version-posture-predeploy-k9.msi	ポスチャモジュール用 MSI インストーラ ファイル。

ファイル	目的
anyconnect-win-version-websecurity-predeploy-k9.msi	Web セキュリティ モジュール用 MSI インストーラ ファイル。
anyconnect-win-version-core-vpn-predeploy-k9.msi	AnyConnect コア クライアント用 MSI インストーラ ファイル。
autorun.inf	setup.exe の情報ファイル。
eula.html	Acceptable Use Policy (アクセプタブルユース ポリシー) の略。
setup.hta	サイトに合わせてカスタマイズできる、インストールユーティリティ HTML アプリケーション (HTA)。

SMS を使用した AnyConnect の配布

展開するモジュールのインストーラ (*.msi) を zip イメージから抽出した後で、これらを手動で配布できます。

要件

- AnyConnect を Windows にインストールする場合、AlwaysInstallElevated または Windows User Account Control (UAC) グループポリシー設定のいずれかを無効にする必要があります。無効にしないと、AnyConnect インストーラはインストールに必要な一部のディレクトリにアクセスできない場合があります。
- Microsoft Internet Explorer (MSIE) ユーザは、信頼済みサイトリストにヘッドエンドを追加するか、Java をインストールする必要があります。信頼済みサイトのリストへの追加により、最低限のユーザ操作で ActiveX コントロールによるインストールが可能になります。

プロファイルの展開プロセス

- MSI インストーラを使用する場合、MSI が Profiles\vpn フォルダに配置されている任意のプロファイルを選択し、インストール中に適切なフォルダに配置します。適切なフォルダパスは、CCO で使用可能な事前展開 MSI ファイルに含まれています。
- インストール後にプロファイルを手動で事前展開する場合は、手動か、Altiris などの SMS を使用してプロファイルをコピーすることにより、適切なフォルダにプロファイルを展開します。
- クライアントに事前展開したプロファイルと同じクライアントプロファイルを、必ずヘッドエンドにも配置してください。このプロファイルは、ASA で使用されるグループポリシーに結合する必要もあります。クライアントプロファイルがヘッドエンドのものと一致しないか、グループポリシーに結合されていない場合は、アクセスの拒否など、一貫性のない動作を招く可能性があります。

Windows 事前展開 MSI の例

インストールされるモジュール	コマンドおよびログ ファイル
VPN なしの AnyConnect コア クライアント機能。 スタンドアロンネットワークアクセスマネージャまたは Web セキュリティモジュールをインストールするとき 사용합니다。	msiexec /package anyconnect-win-version-core-vpn-predeploy-k9.msi /norestart /passive PRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=1 /lvx* anyconnect-win-version-core-vpn-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
VPN ありの AnyConnect コア クライアント機能。	msiexec /package anyconnect-win-version-core-vpn-predeploy-k9.msi /norestart /passive /lvx* anyconnect-win-version-core-vpn-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
カスタマー エクスペリエンスのフィードバック	msiexec /package anyconnect-win-version-core-vpn-predeploy-k9.msi /norestart /passive DISABLE_CUSTOMER_EXPERIENCE_FEEDBACK=1 /lvx* anyconnect-win-version-core-vpn-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
Diagnostic and Reporting Tool (DART)	msiexec /package anyconnect-win-version-dart-predeploy-k9.msi /norestart /passive /lvx* anyconnect-win-version-dart-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
SBL	msiexec /package anyconnect-win-version-gina-predeploy-k9.msi /norestart /passive /lvx* anyconnect-win-version-gina-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
ネットワークアクセスマネージャ	msiexec /package anyconnect-win-version-nam-predeploy-k9.msi /norestart /passive /lvx* anyconnect-win-version-nam-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
Web セキュリティ	msiexec /package anyconnect-win-version-websecurity-predeploy-k9.msi /norestart/passive /lvx* anyconnect-win-version-websecurity-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
VPN ポスチャ (HostScan)	msiexec /package anyconnect-win-version-posture-predeploy-k9.msi /norestart/passive /lvx* anyconnect-win-version-posture-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
ISE ポスチャ	msiexec /package anyconnect-win-version-iseposture-predeploy-k9.msi /norestart/passive /lvx* anyconnect-win-version-iseposture-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
AMP イネーブラ	msiexec /package anyconnect-win-version-amp-predeploy-k9.msi /norestart/passive /lvx* anyconnect-win-version-amp-predeploy-k9-install-datetimestamp.log
ネットワーク可視性モジュール	msiexec /package anyconnect-win-version-nvm-predeploy-k9.msi /norestart/passive /lvx* anyconnect-win-version-nvm-predeploy-k9-install-datetimestamp.log

インストールされるモジュール	コマンドおよびログ ファイル
Umbrella ローミングセキュリティ	msiexec /package anyconnect-win-version-umbrella-predeploy-k9.msi /norestart/passive /lvx* anyconnect-version-umbrella-predeploy-k9-install-datetimestamp.log

AnyConnect サンプル Windows トランスフォーム

サンプルの Windows トランスフォームが、その使用方法を説明したドキュメントとともに用意されています。下線文字 (_) で始まるトランスフォームは、一般的な Windows トランスフォームで、特定のモジュールインストーラに特定のトランスフォームのみを適用できます。英文字で始まるトランスフォームは VPN トランスフォームです。各トランスフォームには、その使用方法を説明したマニュアルがあります。トランスフォーム ダウンロードは sampleTransforms-x.x.x.zip です。

Windows 事前展開セキュリティ オプション

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client をホストするデバイスでは、エンドユーザーに限定的なアクセス権を与えることを推奨します。エンドユーザーに追加の権限を与える場合、インストーラでは、エンドポイントでロックダウン済みとして設定されている Windows サービスをユーザーとローカル管理者がオフにしたり停止したりできないようにするロックダウン機能を提供できます。Web セキュリティ モジュールでは、サービス パスワードを使用してクライアントをバイパスモードにすることができます。また、ユーザーが AnyConnect をアンインストールできないようにすることもできます。

Windows ロックダウン プロパティ

各 MSI インストーラでは、共通のプロパティ (LOCKDOWN) がサポートされます。これは、ゼロ以外の値に設定されている場合に、そのインストーラに関連付けられた Windows サービスがエンドポイントデバイスでユーザーまたはローカル管理者によって制御されないようにします。インストール時に提供されるサンプルのトランスフォーム

(anyconnect-vpn-transforms-X.X.xxxxx.zip) を使用して、このプロパティを設定し、ロックダウンする各 MSI インストーラにトランスフォームを適用することを推奨します。ロックダウン オプションも ISO インストール ユーティリティ内のチェックボックスです。

[プログラムの追加と削除 (Add/Remove Program List)] リストでの AnyConnect の非表示

Windows の [プログラムの追加と削除 (Add/Remove Program List)] リストを表示するユーザーに対して、インストールされている AnyConnect モジュールを非表示にできます。

ARPSYSTEMCOMPONENT=1 を使用して任意のインストーラを起動した場合、そのモジュールは、Windows の [プログラムの追加と削除 (Add/Remove Program List)] リストに表示されません。

サンプルのトランスフォーム (anyconnect-vpn-transforms-X.X.xxxxx.zip) を使用して、このプロパティを設定することを推奨します。非表示にするモジュールごとに、各 MSI インストーラにトランスフォームを適用します。

Windows での AnyConnect モジュールのインストールおよび削除の順序

モジュールのインストーラは、インストールを開始する前に、インストーラがコアクライアントと同じバージョンであることを確認します。バージョンが一致しない場合は、モジュールはインストールされず、不一致がユーザに通知されます。インストールユーティリティを使用する場合は、パッケージ内のモジュールが、まとめてビルドおよびパッケージ化されるため、バージョンは常に一致します。

手順

ステップ 1 AnyConnect モジュールは次の順番でインストールします。

- a) AnyConnect コアクライアントモジュールをインストールします。このモジュールは、GUI および VPN 機能 (SSL、IPsec の両方) をインストールします。

このインストール中に、制限付きユーザアカウント (ciscoacvpnuser) が管理トンネル機能用に作成されます。このアカウントは、管理トンネルの接続を開始する際に最小権限の原則を適用するために AnyConnect によって使用されます。このアカウントは AnyConnect のアンインストール中に削除されます。

- b) AnyConnect Diagnostic and Reporting Tool (DART) モジュールをインストールします。このモジュールは、AnyConnect コアクライアントインストールに関する有用な診断情報を提供します。
- c) Umbrella ローミングセキュリティモジュール、ネットワーク可視性モジュール、AMP イネーブラ、SBL、ネットワークアクセスマネージャ、Webセキュリティ、ポスチャモジュール、ISE 準拠モジュールを任意の順序でインストールします。

ステップ 2 AnyConnect モジュールは次の順番でアンインストールします。

- a) Umbrella ローミングセキュリティモジュール、ネットワーク可視性モジュール、AMP イネーブラ、ネットワークアクセスマネージャ、Webセキュリティ、ポスチャ、ISE 準拠モジュール、または SBL を任意の順序でアンインストールします。
- b) AnyConnect コアクライアントをアンインストールします。
- c) 最後に DART をアンインストールします。

DART 情報は、万一アンインストールプロセスが失敗した場合に役立ちます。



(注) 設計上、一部の XML ファイルは AnyConnect のアンインストール後もそのままの状態です。

macOS への事前展開

macOS での AnyConnect のインストールおよびアンインストール

macOS 向け AnyConnect は、すべての AnyConnect モジュールを含む DMG ファイルで配布されます。ユーザが DMG ファイルを開き、AnyConnect.pkg ファイルを実行すると、インストールダイアログが開始され、インストール方法が手順を追って説明されます。[インストールタイプ (Installation Type)] 画面で、ユーザはインストールするパッケージ (モジュール) を選択できます。

いずれかの AnyConnect モジュールを配布から除外するには、Apple pkgutil ツールを使用し、変更後にパッケージに署名します。ACTransforms.xml を使用してインストーラを変更することもできます。言語と外観をカスタマイズし、その他のインストールアクションを変更できます。これについては、「[ACTransforms.xml による macOS でのインストーラ動作のカスタマイズ](#)」のカスタマイズの章で説明されています。

macOS への AnyConnect モジュールのスタンドアロンアプリケーションとしてのインストール

VPN なしで、Web セキュリティモジュール、ネットワーク可視性モジュール、または Umbrella ローミングセキュリティモジュールのみをインストールできます。VPN および AnyConnect UI は使用されません。

次の手順では、スタンドアロンプロファイルエディタをインストールして、プロファイルを作成し、そのプロファイルを DMG パッケージに追加することによって、モジュールをカスタマイズする方法について説明します。また、ブート時に自動的に起動するように AnyConnect ユーザインターフェイスを設定し、モジュールに必要なユーザおよびグループ情報を AnyConnect が提供できるようにします。

手順

-
- ステップ 1** Cisco.com から Cisco AnyConnect Secure Mobility Client DMG ファイルをダウンロードします。
 - ステップ 2** ファイルを開いて、インストーラにアクセスします。ダウンロードしたイメージは読み取り専用ファイルです。
 - ステップ 3** ディスクユーティリティを実行するか、次のようにターミナルアプリケーションを使用して、インストーラ イメージを書き込み可能にします。

```
hdiutil 変換 <source dmg> :UDRW o のフォーマット<output dmg>
```
 - ステップ 4** Windows オペレーティングシステムが実行されているコンピュータにスタンドアロンのプロファイルエディタをインストールします。カスタムインストールまたは完全インストールの一部として、必要な AnyConnect モジュールを選択する必要があります。デフォルトではインストールされていません。
 - ステップ 5** プロファイルエディタを起動して、プロファイルを作成します。

ステップ 6 セキュアな場所に、WebSecurity_ServiceProfile.xml、またはOrgInfo.json（ダッシュボードから取得します）としてプロファイルを適切に保存します。

これらのモジュールについて、プロファイルエディタが Web セキュリティ用に難解化バージョンのプロファイル（WebSecurity_ServiceProfile.wso など）を作成し、Web セキュリティ用のファイル（WebSecurity_ServiceProfile.xml など）を保存したのと同じ場所に保存します。難解化を完了するには、以下のステップに従います。

- a) 指定した .wso ファイルを Windows デバイスから Web セキュリティ用の適切なフォルダパス（AnyConnect x.x.x /Profiles/websecurity など）の macOS インストーラパッケージにコピーします。または、Web セキュリティインスタンスに対して以下のような端末アプリケーションを使用します。

```
cp <path to the wso> \Volumes\<"AnyConnect <VERSION>"\Profiles\websecurity\
```

- b) macOS インストーラで、AnyConnect x.x.x/Profiles ディレクトリに移動し、編集用に TextEdit で ACTransforms.xml ファイルを開きます。VPN 機能がインストールされないように、<DisableVPN> 要素を true に設定します。

```
<ACTransforms>  
<DisableVPN>true</DisableVPN>  
</ACTransforms>
```

- c) これで、AnyConnect DMG パッケージをユーザに配布する準備ができました。

macOS 上のアプリケーションの制限

ゲートキーパーは、システムでの実行を許可するアプリケーションを制限します。次からダウンロードされたアプリケーションを許可するか選択できます。

- Mac App Store
- Mac App Store and identified developers
- あらゆる場所

デフォルト設定は Mac App Store and identified developers（署名付きアプリケーション）です。

最新バージョンの AnyConnect は、Apple 証明書を使用した署名付きアプリケーションです。ゲートキーパーが Mac App Store（のみ）に設定されている場合、事前展開されたインストールから AnyConnect をインストールして実行するには、[あらゆる場所（Anywhere）] 設定を選択するか、または Ctrl キーを押しながらクリックして選択した設定をバイパスする必要があります。詳細については、<http://www.apple.com/macosex/mountain-lion/security.html> を参照してください。

Linux への事前展開

Linux 用モジュールのインストール

Linux 用の個々のインストーラを取り出して、手動で配布できます。事前展開パッケージ内の各インストーラは、個別に実行できます。tar.gz ファイル内のファイルの表示および解凍には、圧縮ファイルユーティリティを使用します。

手順

- ステップ 1** AnyConnect コア クライアント モジュールをインストールします。このモジュールは、GUI および VPN 機能 (SSL、IPsec の両方) をインストールします。
 - ステップ 2** DART モジュールをインストールします。このモジュールは、AnyConnect コア クライアント インストールに関する、有用な診断情報を提供します。
 - ステップ 3** ポスチャ モジュールまたは ISE 準拠モジュールをインストールします。
 - ステップ 4** NVM をインストールします。
-

Linux 用モジュールのアンインストール

ユーザが AnyConnect をアンインストールする順序は重要です。

DART 情報は、アンインストールプロセスが失敗した場合に役立ちます。

手順

- ステップ 1** NVM をアンインストールします。
 - ステップ 2** ポスチャ モジュールまたは ISE 準拠モジュールをアンインストールします。
 - ステップ 3** AnyConnect コア クライアントをアンインストールします。
 - ステップ 4** DART をアンインストールします。
-

Linux デバイスへの NVM の手動インストール/アンインストール

手順

- ステップ 1** AnyConnect 事前展開パッケージを解凍します。
 - ステップ 2** nvm ディレクトリに移動します。
 - ステップ 3** 次のスクリプトを呼び出します。\$sudo ./nvm_install.sh
-

/opt/cisco/anyconnect/bin/nvm_uninstall.sh を使用して、NVM をアンインストールできます。

Firefox でのサーバ証明書検証の初期化

AnyConnect でサーバ証明書を使用する場合は、AnyConnect が証明書にアクセスして信頼済みとして検証できるように、証明書ストアを使用可能にする必要があります。デフォルトでは、AnyConnect は Firefox 証明書ストアを使用します。

Firefox 証明書ストアをアクティブにする方法

AnyConnect を Linux デバイスにインストールした後、AnyConnect 接続を初めて試行する前に、Firefox ブラウザを開始します。Firefox を開くと、プロファイルが作成され、そこに証明書ストアが含まれます。

Firefox 証明書ストアを使用しない場合

Firefox を使用しない場合、Firefox 証明書ストアを除外するローカル ポリシーを設定し、PEM ストアを設定する必要があります。

複数モジュールの要件

1 つ以上のオプション モジュールに加えてコア クライアントを展開する場合、ロックダウン プロパティを各インストーラに適用する必要があります。ロックダウンについては、「[Windows 事前展開 MSI の例 \(21 ページ\)](#)」で説明しています。

このアクションは、VPN インストーラ、ネットワーク アクセス マネージャ、Web セキュリティ、ネットワーク可視化モジュール、および Umbrella ローミングセキュリティ モジュールに使用できます。



(注) VPN インストーラのロックダウンをアクティブにすると、その結果として AMP イネーブラもロックダウンされます。

Linux デバイスへの DART の手動インストール

1. anyconnect-dart-linux-(ver)-k9.tar.gz をローカルに保存します。
2. 端末から、**tar -zxvf <path to tar.gz file including the file name** コマンドを使用して tar.gz ファイルを抽出します。
3. 端末から、抽出したフォルダに移動し、**sudo ./dart_install.sh** コマンドを使用して dart_install.sh を実行します。
4. ライセンス契約書に同意し、インストールが完了するまで待機します。



(注) DART のアンインストールには、`/opt/cisco/anyconnect/dart/dart_uninstall.sh` しか使用できません。

Web 展開 AnyConnect

Web 展開とは、クライアント システム上の AnyConnect ダウンローダがヘッドエンドから AnyConnect ソフトウェアを取得するか、またはヘッドエンドのポータルを使用して AnyConnect をインストールまたは更新することです。ブラウザのサポート（および Java と ActiveX の要件）にあまりにも大きく依存していた従来の Web 起動に代わり、自動 Web 展開のフローを改善しました。このフローは、クライアントレス ページからの初期ダウンロードおよび開始時に提示されます。自動プロビジョニング（Weblaunch）は、NPAPI（Netscape プラグイン アプリケーションプログラミング インターフェイス）をサポートするすべてのブラウザと、ActiveX をサポートするブラウザで機能します。

ASA での Web 展開

ASA のクライアントレス ポータルは、AnyConnect を Web 展開します。プロセス フローは次のとおりです。

ユーザがブラウザを開き、ASA のクライアントレス ポータルに接続します。ポータルで、ユーザが **[AnyConnect クライアントの起動 (Start AnyConnect Client)]** ボタンをクリックします。これで、AnyConnect パッケージを手動でダウンロードできます。NPAPI（Netscape プラグイン アプリケーションプログラミング インターフェイス）プラグインをサポートするブラウザで実行している場合は、タブを使用して、weblaunch（ActiveX または Java）で自動 Web プロビジョニングを開始することもできます。

ASA Web 展開の制限

- 同じ OS 用の複数の AnyConnect パッケージを ASA にロードすることはサポートされていません。
- OPSWAT 定義は、Web 展開時には VPN ポスチャ（HostScan）モジュールに含まれません。OPSWAT 定義をクライアントに配信するには、HostScan モジュールを手動で展開するか、または ASA にロードする必要があります。
- ASA にデフォルトの内部フラッシュメモリ サイズしかない場合、ASA に複数の AnyConnect クライアント パッケージを保存およびロードすると問題が生じる可能性があります。フラッシュメモリにパッケージ ファイルを保持するために十分な容量がある場合でも、クライアント イメージの unzip とロードのときに ASA のキャッシュメモリが不足する場合があります。AnyConnect 展開時および ASA メモリのアップグレード時の ASA メモリ要件の詳細については、VPN アプライアンスの最新のリリース ノートを参照してください。
- ユーザは IP アドレスまたは DNS を使用して ASA に接続できますが、リンクローカル セキュア ゲートウェイ アドレスはサポートされていません。

- Internet Explorer の信頼済みサイトのリストに Web 起動をサポートするセキュリティ アプライアンスの URL を追加する必要があります。これは、「[Windows での Internet Explorer 信頼済みサイトのリストへの ASA の追加](#)」の説明に従って、グループ ポリシーを使用し行うことができます。
- Windows 7 SP1 ユーザは、インストールまたは初回使用前に、Microsoft .NET Framework 4.0 をインストールすることを推奨します。起動時に、Umbrella サービスは .NET Framework 4.0（または以上）がインストールされているかどうかを確認します。検出されない場合は、Umbrella ローミング セキュリティ モジュールはアクティブにならず、メッセージが表示されます。.NET Framework にアクセスし、これをインストールするには、再起動して Umbrella ローミング セキュリティ モジュールを有効にする必要があります。

ISE による Web 展開

ISE のポリシーでは、AnyConnect クライアントをいつ展開するかを指定します。ユーザがブラウザを開き、ISE によって制御されるリソースに接続すると、ユーザは AnyConnect クライアント ポータルにリダイレクトされます。その ISE ポータルでは、ユーザが AnyConnect をダウンロードし、インストールできます。Internet Explorer では、ActiveX コントロールに従ってインストールを進めます。他のブラウザでは、ポータルによって Network Setup Assistant がダウンロードされ、ユーザがそれを使用して AnyConnect をインストールします。

ISE 展開の制限

- ISE と ASA の両方が AnyConnect を Web 展開する場合は、設定が両方のヘッドエンドで一致する必要があります。
- ISE サーバが AnyConnect ISE ポスチャ エージェントによって検出されるのは、そのエージェントが ISE クライアント プロビジョニング ポリシーに設定されている場合だけです。ISE 管理者は、[エージェント設定 (Agent Configuration)] > [ポリシー (Policy)] > [クライアント プロビジョニング (Client Provisioning)] で NAC Agent または AnyConnect ISE ポスチャ モジュールを設定します。

ASA での Web 展開の設定

WebLaunch のブラウザの制限

表 4: オペレーティングシステムによる WebLaunch 用の AnyConnect ブラウザ サポート

オペレーティング システム	ブラウザ
現在の Microsoft Windows 10 x86 (32 ビット) と x64 (64 ビット) のバージョンのサポート	Internet Explorer 11
Windows 8.x x86 (32 ビット) および x64 (64 ビット)	Internet Explorer 11

オペレーティング システム	ブラウザ
Windows 7 SP1 x86 (32 ビット) および x64 (64 ビット)	Internet Explorer 11
macOS 10.12、10.13、および 10.14 (64 ビット)	Safari 11



(注) EDGE ブラウザは Active-X をサポートしていないため、プロビジョニング ページでは自動プロビジョニング オプションが表示されません。



(注) Web 起動は、NPAPI (Netscape プラグインアプリケーションプログラミング インターフェイス) プラグインをサポートするすべてのブラウザで機能します。

また、AnyConnect Umbrella ローミング セキュリティ モジュールの追加には、Microsoft .NET 4.0 が必要です。

AnyConnect パッケージのダウンロード

[Cisco AnyConnect Software Download](#) の Web ページから最新の Cisco AnyConnect Secure Mobility Client パッケージをダウンロードします。

OS	AnyConnect Web 展開パッケージ名
Windows	anyconnect-win-version-webdeploy-k9.pkg
macOS	anyconnect-macos-version-webdeploy-k9.pkg
Linux (64 ビット)	anyconnect-linux64-version-webdeploy-k9.pkg



(注) ASA で同じオペレーティング システムの異なるバージョンを使用してはなりません。

ASA での AnyConnect パッケージのロード

手順

ステップ 1 [設定 (Configuration)]>[リモート アクセス (Remote Access)]>[VPN]>[ネットワーク (クライアント) アクセス (Network (Client) Access)]>[AnyConnect クライアント ソフトウェア (AnyConnect Client Software)]>>> に移動します。[AnyConnect クライアント イメージ (AnyConnect Client Images)] パネルに、現在 ASA にロードされている AnyConnect イメージ

が表示されます。イメージが表示される順序は、ASA がリモート コンピュータにイメージをダウンロードした順序です。

ステップ 2 AnyConnect イメージを追加するには、[追加 (Add)] をクリックします。

- ASA にアップロードした AnyConnect イメージを選択するには、[フラッシュの参照 (Browse Flash)] をクリックします。
- コンピュータ上にローカルに保存した AnyConnect イメージを参照して選択するには、[アップロード (Upload)] をクリックします。

ステップ 3 [OK] または [アップロード (Upload)] をクリックします。

ステップ 4 [Apply] をクリックします。

追加の AnyConnect モジュールの有効化

追加機能を有効にするには、グループ ポリシーまたはローカル ユーザ設定で新しいモジュール名を指定します。追加モジュールの有効化は、ダウンロード時間に影響することに注意してください。機能を有効にすると、AnyConnect は VPN エンドポイントにそれらのモジュールをダウンロードする必要があります。



- (注) Start Before Logon を選択した場合は、AnyConnect クライアント プロファイルでもこの機能を有効にする必要があります。

手順

- ステップ 1** ASDM で、[設定 (Configuration)] > [リモート アクセス VPN (Remote Access VPN)] > [ネットワーク (クライアント) アクセス (Network (Client) Access)] > [グループ ポリシー (Group Policies)] に移動します。
- ステップ 2** グループ ポリシーを選択し、新しいグループ ポリシーの [編集 (Edit)] または [追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 3** ナビゲーション ペインで、[VPN ポリシー (VPN Policy)] > [AnyConnect クライアント (AnyConnect Client)] の順に選択します。[ダウンロードするクライアントモジュール (Client Modules to Download)] で [追加 (Add)] をクリックし、このグループ ポリシーに追加する各モジュールを選択します。使用可能なモジュールは、ASA に追加またはアップロードしたモジュールです。
- ステップ 4** [適用 (Apply)] をクリックし、変更をグループ ポリシーに保存します。
-

ASDM でのクライアント プロファイルの作成

ASA でクライアント プロファイルを作成する前に、AnyConnect Web 展開パッケージを追加する必要があります。

手順

-
- ステップ 1** [設定 (Configuration)]>[リモートアクセスVPN (Remote Access VPN)]>[ネットワーク(クライアント)アクセス (Network (Client) Access)]>[AnyConnectクライアントプロファイル (AnyConnect Client Profile)]>>> に移動します。
- ステップ 2** グループと関連付けるクライアントプロファイルを選択し、[グループポリシーの変更 (Change Group Policy)] をクリックします。
- ステップ 3** [プロファイル ポリシー名のポリシーの変更 (Change Policy for Profile policy name)] ウィンドウで、[使用可能なグループ ポリシー (Available Group Policies)] フィールドからグループ ポリシーを選択し、右矢印をクリックして [ポリシー (Policies)] フィールドに移動します。
- ステップ 4** [OK] をクリックします。
- ステップ 5** [AnyConnectクライアントプロファイル (AnyConnect Client Profile)] ページで、[適用 (Apply)] をクリックします。
- ステップ 6** [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ 7** 設定が終了したら、[OK] をクリックします。
-

ISE での Web 展開の設定

ISE は、ISE のポスチャをサポートするために、AnyConnect コア、ISE ポスチャ モジュール、および OPSWAT (コンプライアンス モジュール) を設定して展開できます。また、ISE は、ASA に接続する場合に使用可能なすべての AnyConnect モジュールおよびリソースを展開できます。ユーザが ISE によって制御されるリソースを参照すると次のようになります。

- ISE が ASA の背後にある場合、ユーザは ASA に接続し、AnyConnect をダウンロードし、VPN 接続を確立します。AnyConnect ISE ポスチャが ASA によってインストールされていない場合、ISE ポスチャをインストールするために、ユーザは AnyConnect クライアントポータルにリダイレクトされます。
- ISE が ASA の背後にない場合、ユーザは AnyConnect クライアントポータルに接続し、ISE 上の AnyConnect 設定で定義された AnyConnect リソースをインストールするように誘導されます。一般的な設定では、ISE ポスチャ ステータスが不明な場合、ブラウザが AnyConnect クライアントプロビジョニングポータルにリダイレクトされます。
- ユーザが ISE 内の AnyConnect クライアントプロビジョニングポータルに誘導されると次のようになります。
 - ブラウザが Internet Explorer の場合、ISE は AnyConnect ダウンローダをダウンロードし、ダウンローダが AnyConnect をロードします。

- 他のすべてのブラウザの場合、ISEはクライアントプロビジョニングリダイレクションポータルを開きます。ここでは、Network Setup Assistant (NSA) ツールをダウンロードするためのリンクが表示されます。ユーザはNSAを実行します。これにより、ISE サーバが検出され、AnyConnect ダウンローダがダウンロードされます。

NSA が Windows での実行を終了した場合、自動的に削除されます。macOS での実行を終了した場合は、手動で削除する必要があります。

ISE のマニュアルでは、次の方法について説明しています。

- ISE で AnyConnect 設定プロファイルを作成する
- ローカル デバイスから ISE に AnyConnect リソースを追加する
- リモート サイトから AnyConnect プロビジョニング リソースを追加する
- AnyConnect クライアントおよびリソースを展開する



(注) AnyConnect ISE ポスチャ モジュールでは、検出時に Web プロキシベースのリダイレクションはサポートされていないため、非リダイレクションベースの検出を使用することをお勧めします。詳細については、『[Cisco Identity Services Engine Administrator Guide](#)』の「Client Provisioning Without URL Redirection for Different Networks」セクションを参照してください。

ISE では、次の AnyConnect リソースの設定および展開が可能です。

- AnyConnect コアおよびモジュール (ISE ポスチャ モジュールを含む)
- プロファイル：ネットワーク可視性モジュール、AMP イネーブラ、VPN、ネットワークアクセスマネージャ、Webセキュリティ、カスタマーフィードバック、およびAnyConnect ISE ポスチャ
- カスタマイズ用ファイル
 - UI リソース
 - バイナリ、接続スクリプト、およびヘルプ ファイル
- ローカリゼーション ファイル
 - メッセージのローカリゼーション用 AnyConnect gettext 変換
 - Windows インストーラ トランスフォーム

ISE アップロードのための AnyConnect ファイルの準備

- オペレーティングシステムの AnyConnect パッケージ、およびローカル PC に展開する他の AnyConnect リソースをダウンロードします。



(注) ASA を使用すると、インストールは VPN のダウンロードによって行われます。ダウンロードでは、ISE ポスチャプロファイルは ASA によってプッシュされ、後続のプロファイルのプロビジョニングに必要なホスト検出が利用可能になってから、ISE ポスチャモジュールが ISE に接続します。その一方、ISE では、ISE ポスチャモジュールは ISE が検出された後にのみプロファイルを取得し、これがエラーの原因になることがあります。したがって、VPN に接続するとき ASA を ISE ポスチャモジュールにプッシュすることを推奨します。

- 展開するモジュールのプロファイルを作成します。最低でも、AnyConnect ISE ポスチャプロファイルを作成します。
- ISE バンドルと呼ばれる ZIP アーカイブにカスタマイズおよびローカリゼーションリソースを統合します。バンドルには次を含めることができます。
 - AnyConnect UI リソース
 - VPN 接続スクリプト
 - ヘルプ ファイル
 - インストーラ トランスフォーム

AnyConnect ローカリゼーションバンドルには、次を含めることができます。

- バイナリ形式の AnyConnect gettext 変換
- インストーラ トランスフォーム

ISE バンドルの作成については、「[ISE 展開のための AnyConnect カスタマイズおよびローカリゼーションの準備](#)」で説明します。

AnyConnect を展開するための ISE の設定

追加の AnyConnect リソースをアップロードして作成する前に、AnyConnect パッケージを ISE にアップロードする必要があります。



(注) ISE で AnyConnect 設定オブジェクトを設定する場合、[AnyConnect モジュールの選択 (AnyConnect Module Selection)] の下にある VPN モジュールの選択を解除しても、展開された、またはプロビジョニングされたクライアントの VPN は無効になりません。

1. ISE で、[ポリシー (Policy)] > [ポリシー要素 (Policy Elements)] > [結果 (results)] > > を選択します。[クライアント プロビジョニング (Client Provisioning)] を展開して [リソース (Resources)] を表示して、[リソース (Resources)] を選択します。

2. [追加 (Add)] > [ローカル ディスクからのエージェント リソース (Agent resources from local disk)] を選択して、AnyConnect パッケージファイルをアップロードします。展開を計画しているその他の AnyConnect リソースについて、ローカル ディスクからのエージェント リソースの追加を繰り返して行ってください。
3. [追加 (Add)] > [AnyConnect 設定 (AnyConnect Configuration)] > > を選択します。この AnyConnect 設定は、次の表に示すように、モジュール、プロファイル、カスタマイズ/言語パッケージ、および OPSWAT パッケージを設定します。

AnyConnect ISE ポスチャ プロファイルは、ISE、ASA、または Windows AnyConnect プロファイル エディタで作成および編集できます。次の表では、ISE の各 AnyConnect リソースの名前およびリソース タイプの名前について説明します。

表 5: ISE の AnyConnect リソース

プロンプト	ISE リソース タイプと説明
AnyConnect パッケージ	AnyConnectDesktopWindows AnyConnectDesktopOSX AnyConnectWebAgentWindows AnyConnectWebAgentOSX
コンプライアンス モジュール	AnyConnectComplianceModuleWindows AnyConnectComplianceModuleOSX
AnyConnect プロファイル	AnyConnectProfile ISE により、アップロードされた AnyConnect パッケージで提供される各プロファイルのチェックボックスが表示されます。
カスタマイゼーションバンドル	AnyConnectCustomizationBundle
ローカリゼーションバンドル	AnyConnectLocalizationBundle

4. ロールまたは OS ベースのクライアントプロビジョニングポリシーを作成します。AnyConnect および ISE レガシー NAC/MAC エージェントを、クライアントプロビジョニングのポスチャエージェントに選択できます。各 CP ポリシーは、AnyConnect エージェントまたはレガシー NAC/MAC エージェントのいずれか 1 つのエージェントのみをプロビジョニングできます。AnyConnect エージェントを設定する場合、ステップ 2 で作成した AnyConnect 設定を 1 つ選択します。

FTD での Web 展開の設定

Firepower Threat Defense (FTD) デバイスは、ASA と同様のセキュア ゲートウェイ機能を提供する次世代ファイアウォール (NGFW) です。FTD デバイスは、AnyConnect Secure Mobility

Client を使用する リモートアクセス VPN (RA VPN) のみをサポートしており、その他のクライアントまたはクライアントレス VPN アクセスはサポートしていません。トンネルの確立と接続は、IPsec IKEv2 または SSL で行われます。FTD デバイスに接続するときには、IKEv1 はサポートされません。

Windows、Mac、および Linux の AnyConnect クライアントは FTD ヘッドエンド上で設定され、接続時に展開されます。すると、リモートユーザは、クライアントソフトウェアのインストールおよび設定不要で、SSL または IKEv2 IPsec VPN クライアントの利点を利用できるようになります。以前からインストールされているクライアントの場合は、ユーザの認証時に、FTD ヘッドエンドによってクライアントのリビジョンが点検され、必要に応じてアップグレードされます。

以前にインストールされたクライアントがない場合、リモートユーザは、設定されているインターフェイスの IP アドレスを入力し、AnyConnect クライアントをダウンロードおよびインストールします。FTD ヘッドエンドは、リモート コンピュータのオペレーティング システムに適合するクライアントをダウンロードおよびインストールして、セキュリティで保護された接続を確立します。

Apple iOS デバイスおよび Android デバイス用の AnyConnect アプリは、当該プラットフォームのアプリ ストアからインストールされます。これらは、必要最小限の設定で、FTD ヘッドエンドへの接続を確立します。AnyConnect ソフトウェアの配布には、他のヘッドエンドデバイスおよび環境と同様、この章で説明する代替的な展開方法が使用できます。

現在、FTD での設定およびエンドポイントへの配布が可能なのは、中核的な AnyConnect VPN モジュールと、AnyConnect VPN プロファイルのみです。Firepower Management Center (FMC) のリモート アクセス VPN ポリシー ウィザードを使用すると、これらの基本的 VPN 機能を迅速かつ簡単にセットアップできます。

AnyConnect および FTD の注意事項と制約事項

- サポートされている VPN クライアントは、Cisco AnyConnect Secure Mobility Client のみです。それ以外のクライアントまたはネイティブ VPN はサポートしていません。クライアントレス VPN は、AnyConnect クライアントの展開に使用されるだけで、エンティティ自体としてはサポートしていません。
- FTD で AnyConnect を使用するには、バージョン 4.0 以降の AnyConnect と、バージョン 6.2.1 以降の FMC が必要です。
- FMC 自体は AnyConnect プロファイル エディタをサポートしていません。VPN プロファイルを別途で設定する必要があります。VPN プロファイル および AnyConnect VPN パッケージは FMC にファイルオブジェクトとして追加され、RA VPN 設定の一部となります。
- セキュア モビリティ、ネットワーク アクセス マネジメント、およびその他すべての AnyConnect モジュールと、それらのコア VPN 機能を越えたプロファイルは、現在サポートしていません。
- VPN ロード バランシングはサポートされません。
- ブラウザ プロキシはサポートされません。

- すべてのポストチャ派生機能（HostScan、エンドポイント ポストチャ アセスメント、および ISE）と、クライアントポストチャに基づくダイナミックアクセスポリシーは、サポートされていません。
- Firepower Threat Defense デバイスは、AnyConnect のカスタマイズまたはローカライズに必要なファイルの設定または展開を行いません。
- デスクトップクライアントでの遅延アップグレードやモバイルクライアントでのアプリごとのVPNなど、AnyConnect クライアント上でカスタム属性を必要とする機能は、FTD ではサポートされません。
- FTD ヘッドエンドでローカルに認証を行うことはできません。したがって、設定されているユーザは、リモート接続に使用できません。FTD が認証局の役割を果たすことはできません。また、次の認証機能はサポートされていません。
 - セカンダリ認証または二重認証
 - SAML 2.0 を使用するシングルサインオン
 - TACACS、Kerberos（KCD 認証）および RSA SDI
 - LDAP 認証（LDAP 属性マップ）
 - RADIUS CoA

FTD 上での AnyConnect の設定および展開の詳細については、適切なリリース（リリース 6.2.1 以降）の『[Firepower Management Center Configuration Guide](#)』の「*Firepower Threat Defense Remote Access VPN*」の章を参照してください。

AnyConnect ソフトウェアおよびプロファイルの更新

AnyConnect は、いくつかの方法で更新できます。

- AnyConnect クライアント：AnyConnect が ASA に接続する場合、AnyConnect ダウンローダは新しいソフトウェアまたはプロファイルが ASA にロードされたかどうかを確認します。それらの更新はクライアントにダウンロードされ、VPN トンネルが確立されます。
- クラウド更新：Umbrella ローミングセキュリティ モジュールは、Umbrella クラウドインフラストラクチャからインストールされたすべての AnyConnect モジュールの自動更新を提供できます。クラウド更新では、ソフトウェアアップグレードは Umbrella クラウドインフラストラクチャから自動的に得られます。更新トラックは管理者のアクションではなくこれによって決まります。デフォルトでは、クラウド更新からの自動更新は無効です。
- ASA または FTD ポータル：ASA のクライアントレス ポータルに接続して更新を取得するように、ユーザに指示します。FTD は、コア VPN モジュールのみをダウンロードします。
- ISE：ユーザが ISE に接続すると、ISE は AnyConnect 設定を使用して、更新されたコンポーネントまたは新しいポストチャ要件があるかどうかを確認します。認証時、ユーザはネットワークアクセスデバイス（NAD）によって ISE ポータルにリダイレクトされ、パッ

ケージの抽出とインストールを管理するために、AnyConnect のダウンローダがクライアントにインストールされます。展開パッケージを ASA ヘッドエンドにアップロードし、AnyConnect クライアントのバージョンが ASA と ISE の展開パッケージのバージョンと一致することを確認することを推奨します。

「ソフトウェアの自動アップデートが必要ですが、VPN トンネルが確立されている間は実行できません」という意味のメッセージが表示された場合は、設定済みの ISE ポリシーで更新が必要であることを示します。ローカルデバイスの AnyConnect バージョンが ISE で設定されているバージョンよりも古い場合、VPN がアクティブな間はクライアントの更新が許可されないため、次のオプションを選択できます。

- AnyConnect の更新をアウトオブバンドで展開する
- ASA と ISE で同じバージョンの AnyConnect を設定する

エンドユーザに遅延更新を許可することができ、ヘッドエンドに更新をロードしてもクライアントの更新を回避することもできます。

アップグレード例のフロー

前提条件

ここでの例の前提は次のとおりです。

- クライアントのポストチャ ステータスを使用してどのタイミングでクライアントを ISE の AnyConnect クライアント プロビジョニング ポータルにリダイレクトするかを決定する Dynamic Authorization Control List (DAACL) を ISE に作成し、ASA にプッシュしておきます。
- ISE は、ASA の背後にあります。

AnyConnect がクライアントにインストールされている

1. ユーザが AnyConnect を起動し、クレデンシャルを入力し、[接続 (Connect)] をクリックします。
2. ASA がクライアントとの SSL 接続を開いて認証クレデンシャルを ISE に渡し、ISE がクレデンシャルを検証します。
3. AnyConnect が AnyConnect ダウンローダを起動し、ダウンローダがアップグレードを実行し、VPN トンネルを開始します。

ISE ポストチャが ASA によってインストールされなかった場合は、次のようになります。

1. ユーザが任意のサイトを参照し、DAACL によって ISE の AnyConnect クライアント プロビジョニング ポータルにリダイレクトされます。
2. ブラウザが Internet Explorer の場合、ActiveX コントロールが AnyConnect ダウンローダを起動します。その他のブラウザの場合、ユーザが Network Setup Assistant (NSA) をダウンロードして実行し、NSA が AnyConnect ダウンローダをダウンロードして起動します。

3. AnyConnect ダウンローダが ISE に設定された AnyConnect アップグレード（これには、AnyConnect ISE ポスチャ モジュールが含まれています）を実行します。
4. クライアントの ISE ポスチャ エージェントがポスチャを起動します。

AnyConnect がインストールされていない

1. ユーザがサイトを参照して、ASA クライアントレス ポータルへの接続を開始します。
2. ユーザが認証クレデンシャルを入力し、これが ISE に渡されて検証されます。
3. AnyConnect ダウンローダが、Internet Explorer では ActiveX コントロールによって起動され、他のブラウザでは Java アプレットによって起動されます。
4. AnyConnect ダウンローダが ASA に設定されたアップグレードを実行し、VPN トンネルを開始します。ダウンロードが完了します。

ISE ポスチャが ASA によってインストールされなかった場合は、次のようになります。

1. ユーザがサイトを再度参照し、ISE の AnyConnect クライアント プロビジョニング ポータルにリダイレクトされます。
2. Internet Explorer では、ActiveX コントロールが AnyConnect ダウンローダを起動します。その他のブラウザの場合、ユーザが Network Setup Assistant をダウンロードして実行し、これが AnyConnect ダウンローダをダウンロードして起動します。
3. AnyConnect ダウンローダが、既存の VPN トンネルによって ISE に設定されたアップグレード（これには、AnyConnect ISE ポスチャ モジュールの追加が含まれています）を実行します。
4. ISE ポスチャ エージェントがポスチャ評価を開始します。

AnyConnect 自動更新の無効化

クライアント プロファイルを設定し、配布することによって、AnyConnect 自動更新を無効にしたり、制限したりできます。

- VPN クライアント プロファイル：
 - 自動更新では、自動更新を無効にします。このプロファイルは、AnyConnect の Web 展開インストールに含めるか、既存のクライアント インストールに追加できます。ユーザがこの設定を切り替えられるようにすることもできます。
- VPN ローカル ポリシー プロファイル：
 - ダウンローダのバイパスにより、ASA の更新されたコンテンツがクライアントにダウンロードされないようにします。
 - 更新ポリシーにより、さまざまなヘッドエンドへの接続時のソフトウェアおよびプロファイルの更新をきめ細かく制御できます。

ユーザに WebLaunch 中に AnyConnect のダウンロードを求めるプロンプトの表示

リモートユーザに対して Web 展開の開始を求めるプロンプトを表示するように ASA を設定し、ユーザが AnyConnect をダウンロードするか、クライアントレス ポータルページを表示するかを選択できる期間を設定できます。

ユーザに AnyConnect のダウンロードを求めるプロンプトの表示は、グループ ポリシーまたはユーザ アカウントで設定されます。次の手順は、グループ ポリシーでこの機能を有効にする方法を示しています。

手順

-
- ステップ 1** ASDM で、[設定 (Configuration)] > [リモートアクセス VPN (Remote Access VPN)] > [ネットワーク (クライアント) アクセス (Network (Client) Access)] > [グループポリシー (Group Policies)] に移動します。
- ステップ 2** グループ ポリシーを選択し、新しいグループ ポリシーの [編集 (Edit)] または [追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 3** ナビゲーション ペインで、[詳細 (Advanced)] > [AnyConnect クライアント (AnyConnect Client)] > [ログイン設定 (Login Settings)] > > を選択します。必要に応じて [継承 (Inherit)] チェックボックスをオフにし、[ログイン後の設定 (Post Login setting)] を選択します。
- ユーザにプロンプトを表示する場合は、タイムアウト時間を指定し、その時間経過後のデフォルト動作を [デフォルトのログイン後選択 (Default Post Login Selection)] 領域で選択します。
- ステップ 4** [OK] をクリックし、変更をグループ ポリシーに適用して、[保存 (Save)] をクリックします。
-

ユーザに対するアップグレード遅延の許可

「[AnyConnect 自動更新の無効化](#)」の説明に従って AutoUpdate を無効にし、ユーザに AnyConnect の更新の受け入れを強制できます。AutoUpdate はデフォルトでオンになっています。

遅延アップデートを設定して、ユーザがクライアントのアップデートを後で行うことを許可できます。遅延アップデートが設定されている場合に、クライアントのアップデートが利用可能になると、AnyConnect は更新を実行するか延期するかをユーザに尋ねるダイアログを開きます。遅延アップグレードは、すべての Windows、Linux、および OS X でサポートされます。

ASA での遅延アップデートの設定

ASA では、遅延アップデートはカスタム属性を追加し、グループ ポリシーでその属性を参照および設定することで有効になります。遅延アップデートを使用するには、**すべての**カスタム属性を作成し、設定する必要があります。

ASA 設定にカスタム属性を追加するための手順は、実行中の ASA/ASDM のリリースによって異なります。カスタム属性の設定手順については、ASA/ASDM の展開リリースに対応した

『Cisco ASA Series VPN ASDM Configuration Guide』および『Cisco ASA Series VPN CLI Configuration Guide』を参照してください。

次の属性と値により、ASDM に遅延アップデートを設定します。

カスタム属性 *	有効な値	デフォルト値	注記
DeferredUpdateAllowed	true false	false	true は遅延アップデートを有効にします。遅延アップデートが無効 (false) の場合、次の設定は無視されます。
DeferredUpdateMinimumVersion	x.x.x	0.0.0	<p>アップデートを遅延できるようにインストールする必要がある AnyConnect の最小バージョン。</p> <p>最小バージョンチェックは、ヘッドエンドで有効になっているすべてのモジュールに適用されます。有効になっているモジュール (VPN を含む) がインストールされていないか、最小バージョンを満たしていない場合、接続は遅延アップデートの対象になりません。</p> <p>この属性が指定されていない場合、エンドポイントにインストールされているバージョンに関係なく、遅延プロンプトが表示されます (または自動消去されます)。</p>

カスタム属性 *	有効な値	デフォルト値	注記
DeferredUpdateDismissTimeout	0 ~ 300 (秒)	150 秒	<p>遅延アップデートプロンプトが表示され、自動的に消去されるまでの秒数。この属性は、遅延アップデートプロンプトが表示される場合に限り適用されます（最小バージョン属性が最初に評価されます）。</p> <p>この属性がない場合、自動消去機能が無効になり、ユーザが応答するまでダイアログが表示されます（必要な場合）。</p> <p>この属性を0に設定すると、次に基づいて強制的に自動遅延またはアップグレードが実施されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> インストールされているバージョンおよび <code>DeferredUpdateMinimumVersion</code> の値。 <code>DeferredUpdateDismissResponse</code> の値。
DeferredUpdateDismissResponse	defer update	update	DeferredUpdateDismissTimeout が発生した場合に実行するアクション。

* カスタム属性値は大文字と小文字を区別します。

ISE での遅延アップデートの設定

手順

ステップ 1 次のナビゲーションに従ってください。

- [ポリシー (Policy)] > [結果 (Results)] > を選択します。
- [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning)] を展開します。
- [リソース (Resources)] を選択し、[追加 (Add)] > [ローカルディスクからのエージェントリソース (Agent Resources from Local Disk)] をクリックします。
- AnyConnect pkg ファイルをアップロードして、[送信 (Submit)] を選択します。

ステップ 2 作成したその他の AnyConnect リソースもアップロードします。

ステップ 3 [リソース (Resources)] で、アップロードした AnyConnect パッケージを使用して [AnyConnect 設定 (AnyConnect Configuration)] を追加します。[AnyConnect 設定 (AnyConnect Configuration)] には遅延アップデートを設定するフィールドがあります。

遅延アップデートの GUI

次の図は、更新が可能で、遅延アップデートが設定されている場合に表示される UI を示します。図の右側は [DeferredUpdateDismissTimeout] が設定されている場合の UI を示しています。

更新ポリシーの設定

更新ポリシーの概要

AnyConnect ソフトウェアおよびプロファイルの更新は、ヘッドエンドへの接続時に使用可能で、かつクライアントによって許可されている場合に発生します。ヘッドエンドに対して AnyConnect 更新の設定を行うと、更新を使用できるようになります。VPN ローカル ポリシーファイルの更新ポリシー設定によって、更新が許可されるかどうかが決まります。

更新ポリシーは、ソフトウェアロックと呼ばれることもあります。複数のヘッドエンドが設定されている場合、更新ポリシーはマルチドメインポリシーとも呼ばれます。

デフォルトでは、更新ポリシー設定ではすべてのヘッドエンドからのソフトウェアおよびプロファイルの更新を許可します。これを制限するには、次のように更新ポリシーパラメータを設定します。

- **Server Name** リストにヘッドエンドを指定することで、特定のヘッドエンドにすべての AnyConnect ソフトウェアおよびプロファイルの更新を許可（認証）します。

ヘッドエンドのサーバ名は FQDN または IP アドレスで指定できます。また、*.example.com のようにワイルドカードにすることもできます。

更新がどのように発生するかの詳細については、下記の「[許可されたサーバ更新ポリシーの動作](#)」を参照してください。

- 他のすべての無指定または認証されていないヘッドエンドの場合：
 - **Allow Software Updates From Any Server** オプションを使用して、VPN コア モジュールおよびその他のオプション モジュールのソフトウェア更新を許可または拒否します。
 - **Allow VPN Profile Updates From Any Server** オプションを使用して、VPN プロファイルの更新を許可または拒否します。
 - **Allow Service Profile Updates From Any Server** オプションを使用して、その他のサービス モジュールのプロファイルの更新を許可または拒否します。

- [任意のサーバからの ISE ポスチャ プロファイル更新を許可 (Allow ISE Posture Profile Updates From Any Server)] オプションを使用して ISE ポスチャ プロファイルの更新を許可または拒否します。
- [任意のサーバからのコンプライアンス モジュール更新を許可 (Allow Compliance Module Updates From Any Server)] オプションを使用して、コンプライアンス モジュールの更新を許可または拒否します。

更新がどのように発生するかの詳細については、下記の「[不正なサーバ更新ポリシーの動作](#)」を参照してください。

許可されたサーバ更新ポリシーの動作

Server Name リストで識別されている、許可されたヘッドエンドに接続する場合は、他の更新ポリシー パラメータは適用されず、次のようになります。

- ヘッドエンド上の AnyConnect パッケージのバージョンがクライアント上のバージョンと比較され、ソフトウェアの更新が必要かどうか判断されます。
 - AnyConnect パッケージのバージョンがクライアント上のバージョンより古い場合、ソフトウェアは更新されません。
 - AnyConnect パッケージのバージョンがクライアント上のバージョンと同じである場合、ヘッドエンドでダウンロード対象として設定され、クライアントに存在しないソフトウェア モジュールのみがダウンロードされてインストールされます。
 - AnyConnect パッケージのバージョンがクライアント上のバージョンより新しい場合、ヘッドエンドでダウンロード対象として設定されたソフトウェアモジュール、およびすでにクライアントにインストールされているソフトウェアモジュールがダウンロードされてインストールされます。
- ヘッドエンド上の VPN プロファイル、ISE ポスチャ プロファイル、および各サービス プロファイルが、クライアント上の該当プロファイルと比較され、更新が必要かどうか判断されます。
 - ヘッドエンド上のプロファイルがクライアント上のプロファイルと同じ場合は、プロファイルは更新されません。
 - ヘッドエンド上のプロファイルがクライアント上のプロファイルと異なる場合、プロファイルがダウンロードされます。

不正なサーバ更新ポリシーの動作

非正規のヘッドエンドに接続すると、次のような、**Allow ... Updates From Any Server** オプションを使用して AnyConnect の更新方法が決定されます。

- **Allow Software Updates From Any Server:**

- このオプションがオンの場合、この認証されていない ASA に対してソフトウェア更新が許可されます。更新は、認証されたヘッドエンドに対する、上記のようなバージョン比較に基づきます。
 - このオプションがオフの場合、ソフトウェア更新は行われません。また、バージョン比較に基づく更新を行う必要があった場合、VPN 接続の試行は終了します。
- **Allow VPN Profile Updates From Any Server:**
 - このオプションがオンの場合、VPN プロファイルは、ヘッドエンドの VPN プロファイルがクライアントのものと異なる場合に更新されます。
 - このオプションがオフの場合、VPN プロファイルは更新されません。また、差異に基づく VPN プロファイル更新を行う必要があった場合、VPN 接続の試行は終了します。
- **Allow Service Profile Updates From Any Server:**
 - このオプションがオンの場合、各サービスプロファイルは、ヘッドエンドのプロファイルがクライアントのものと異なる場合に更新されます。
 - このオプションがオフの場合、サービス プロファイルは更新されません。
- **Allow ISE Posture Profile Updates From Any Server:**
 - このオプションがオンの場合、ISE ポスチャプロファイルは、ヘッドエンドの ISE ポスチャプロファイルがクライアントのものと異なる場合に更新されます。
 - このオプションがオフの場合、ISE ポスチャプロファイルは更新されません。ISE ポスチャプロファイルは、ISE ポスチャ エージェントを機能させるために必要です。
- **Allow Compliance Module Updates From Any Server:**
 - このオプションがオンの場合、コンプライアンスモジュールは、ヘッドエンドのコンプライアンスモジュールがクライアントのものと異なる場合に更新されます。
 - このオプションがオフの場合、コンプライアンスモジュールは更新されません。コンプライアンスモジュールは、ISE ポスチャ エージェントを機能させるために必要です。

更新ポリシーのガイドライン

- 認証された **Server Name** リストにサーバの IP アドレスを表示することで、リモートユーザはヘッドエンドにその対応する IP アドレスを使用して接続できます。ユーザが IP アドレスを使用して接続しようとしたときに、ヘッドエンドが FQDN でリストされている場合、この試行は、認証されていないドメインへの接続として扱われます。
- ソフトウェア更新には、カスタマイズ、ローカリゼーション、スクリプト、およびトランスフォームのダウンロードが含まれます。ソフトウェア更新が許可されていない場合、これらの項目はダウンロードされません。一部のクライアントがスクリプトの更新を許可しない場合、ポリシーの適用にスクリプトを使用しないでください。

- Always-Onを有効にした状態でVPNプロファイルをダウンロードすると、クライアントの他のすべてのVPNプロファイルが削除されます。認証されていない、または社外のヘッドエンドからのVPNプロファイルの更新を許可するかどうかを決定する場合は、このことを考慮してください。
- インストールおよび更新ポリシーのためにVPNプロファイルがクライアントにダウンロードされない場合、次の機能は使用できません。

サービス無効化	信頼されていないネットワーク ポリシー
証明書ストアの上書き	信頼できる DNS ドメイン
事前接続メッセージの表示	信頼できる DNS サーバ
ローカル LAN へのアクセス	Always-On
Start Before Logon	キャプティブ ポータル修復
ローカル プロキシ接続	スクリプティング
PPP 除外	ログオフ時の VPN の保持
自動 VPN ポリシー	必要なデバイス ロック
信頼されたネットワーク ポリシー	自動サーバ選択

- ダウンローダは、ダウンロード履歴を記録する個別のテキスト ログ (UpdateHistory.log) を作成します。このログは、更新時刻、クライアントを更新したASA、更新されたモジュール、インストールされているバージョン (アップグレードの前および後) を含みます。このログ ファイルは、次の場所に保存されます。

%AllUsers%\Application Data\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Logs ディレクトリ。

更新ポリシーの例

この例では、クライアントの AnyConnect バージョンがさまざまな ASA ヘッドエンドと異なる場合のクライアントの更新動作を示します。

VPN ローカル ポリシー XML ファイルでの更新ポリシーが次のようになっています。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AnyConnectLocalPolicy acversion="2.4.140"
xmlns=http://schemas.xmlsoap.org/encoding/
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectLocalPolicy.xsd">
<FipsMode>>false</FipsMode>
<BypassDownloader>>false</BypassDownloader><RestrictWebLaunch>>false</RestrictWebLaunch>
<StrictCertificateTrust>>false</StrictCertificateTrust>
<RestrictPreferenceCaching>>false</RestrictPreferenceCaching>
<RestrictTunnelProtocols>>false</RestrictTunnelProtocols>
<UpdatePolicy>
<AllowSoftwareUpdatesFromAnyServer>>true</AllowSoftwareUpdatesFromAnyServer>
<AllowVPNProfileUpdatesFromAnyServer>>true</AllowVPNProfileUpdatesFromAnyServer>
<AllowServiceProfileUpdatesFromAnyServer>>true</AllowServiceProfileUpdatesFromAnyServer>
<AllowISEProfileUpdatesFromAnyServer>>false</AllowISEProfileUpdatesFromAnyServer>

```

```
<AllowComplianceModuleUpdatesFromAnyServer>true</AllowComplianceModuleUpdatesFromAnyServer>
<AuthorizedServerList>
  <ServerName>seattle.example.com</ServerName>
  <ServerName>newyork.example.com</ServerName>
</AuthorizedServerList>
</UpdatePolicy>
</AnyConnectLocalPolicy>
```

ASA ヘッドエンド設定は次のようになっています。

ASA ヘッドエンド	ロードされている AnyConnect パッケージ	ダウンロードするモジュール
seattle.example.com	バージョン 4.7.01076	VPN、ネットワーク アクセス マネージャ、Web セキュリティ
newyork.example.com	バージョン 4.7.03052	VPN、ネットワーク アクセス マネージャ
raleigh.example.com	バージョン 4.7.04056	VPN、ポスチャ

次の更新シーケンスは、クライアントが現在 AnyConnect VPN およびネットワーク アクセス マネージャ モジュールを実行している場合に実行可能です。

- クライアントは、同じバージョンの AnyConnect が設定された、認証されたサーバである seattle.example.com に接続します。Web セキュリティ プロファイル、および、可能な場合は、Web セキュリティ ソフトウェア モジュールがダウンロードおよびインストールされます。VPN およびネットワーク アクセス マネージャ プロファイルがダウンロード可能で、かつクライアントのものとは異なる場合、それらのプロファイルもダウンロードされます。
- 次に、クライアントは、AnyConnect の新しいバージョンが設定された、認証された ASA である newyork.example.com に接続します。VPN、ネットワーク アクセス マネージャ、および Web セキュリティ モジュールがダウンロードおよびインストールされます。ダウンロード可能で、かつクライアントのものとは異なるプロファイルもダウンロードされます。
- 次に、クライアントは、認証されていない ASA である raleigh.example.com に接続します。ソフトウェア更新が許可されるため、VPN、ネットワーク アクセス マネージャ、Web セキュリティ、およびポスチャモジュールはすべてアップグレードされます。VPN プロファイルとサービスプロファイルの更新は許可されないため、ダウンロードされません。VPN プロファイルが（差異に基づいて）更新可能であった場合、接続は終了します。

AnyConnect 参照情報

ローカル コンピュータ 上の ユーザ プリファレンス ファイル の 場所

AnyConnect は、一部のプロファイル設定をユーザ コンピュータ上のユーザプリファレンスファイルおよびグローバルプリファレンスファイルに保存します。AnyConnect は、ローカルファイルを使用して、クライアント GUI の [プリファレンス (Preferences)] タブでユーザ制御可能設定を行い、ユーザ、グループ、ホストなど直近の接続に関する情報を表示します。

AnyConnect は、Start Before Logon や起動時自動接続など、ログイン前に実行するアクションにグローバルファイルを使用します。

次の表に、クライアント コンピュータ上のユーザプリファレンスファイルのファイル名およびインストールされたパスを示します。

オペレーティングシステム	タイプ	ファイルおよびパス
Windows	ユーザ (User)	C:\Users\username\AppData\Local\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\preferences.xml
	グローバル	C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\preferences_global.xml
macOS	ユーザ (User)	/Users/username/.anyconnect
	グローバル	/opt/cisco/anyconnect/.anyconnect_global
Linux	ユーザ (User)	/home/username/.anyconnect
	グローバル	/opt/cisco/anyconnect/.anyconnect_global

AnyConnect およびレガシー VPN クライアントで使用されるポート

次の表に、レガシー Cisco VPN Client および Cisco AnyConnect Secure Mobility Client で使用されるポートをプロトコルごとに示します。

プロトコル	Cisco AnyConnect Client ポート
TLS (SSL)	TCP 443
SSL リダイレクション	TCP 80 (任意)
DTLS	UDP 443 (任意、ただし強く推奨)
IPsec/IKEv2	UDP 500、UDP 4500

プロトコル	Cisco VPN Client (IPsec) ポート
IPsec/NATT	UDP 500、UDP 4500

プロトコル	Cisco VPN Client (IPsec) ポート
IPsec/NATT	UDP 500、UDP 4500
IPsec/TCP	TCP (設定可能)
IPsec/UDP	UDP 500、UDP X (設定可能)

