

# AMP for Endpoints로 골든 이미지를 준비하는 방법

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[재정의 플래그](#)

[단계](#)

[관련 정보](#)

## AMP for Endpoints Windows로 골든 이미지 준비

### 소개

이 문서에서는 호스트에 엔드포인트용 AMP(Advanced Malware Protection)를 구축하기 위한 '골든 이미지(Golden Image)'를 준비하는 단계에 대해 설명합니다. 이는 VM(Virtual Machine) 또는 하드웨어 '골든 이미지' 사용과 함께 작동합니다. '골든 이미지'는 하나의 이미지 파일에서 여러 호스트에 AMP for Endpoints 커넥터를 설치하는 데 사용됩니다.

### 사전 요구 사항

#### 요구 사항

- Windows 레지스트리를 탐색하고 편집하는 방법에 대해 알고 있습니다.
- Windows OS 명령 프롬프트 사용
- 가상 환경에 대한 지식

**참고:** AMP for Endpoints Windows Connector 6.3.1에서 새 설치 기능 플래그가 추가되었습니다. 이렇게 하면 커넥터가 등록되지 않거나 구축에서 중복 문제를 일으키지 않고 AMP 커넥터를 설치할 수 있습니다.

**참고:** 6.3.1 이전 버전은 다음 문서를 참조하십시오

[.\(https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html\)](https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html)

### 재정의 플래그

설치 관리자를 사용할 때 골든 이미지에 사용할 새 플래그는 `/goldenimage [1|0]`입니다.

- 0 - 기본값 - 이 값은 골든 이미지 옵션을 트리거하지 않으며, 설치 프로그램이 옵션 없이 실행된 것처럼 작동합니다. 설치 시 초기 커넥터 등록 및 시작을 건너뛰지 않습니다.

```
C:\> CiscoAMPInstaller_goldenimage.exe /R /S /goldenimage 0 [other options...]
```

- 1 - 골든 이미지로 설치합니다. 이 옵션은 플래그와 함께 사용되는 일반적인 옵션이며 예상되는 유일한 사용량입니다. 초기 커넥터 등록 및 설치 시 시작을 건너뛵니다.

```
C:\> CiscoAMPInstaller_goldenimage.exe /R /S /goldenimage 1 [other options...]
```

## 단계

**참고:** 'Golden Image'를 사용하기 위해 마지막으로 AMP 커넥터를 설치하는 것이 좋습니다.

1. 요구 사항에 맞게 Windows 이미지를 준비합니다. 필요한 모든 소프트웨어, AMP 커넥터를 제외한 windows 이미지의 컨피그레이션을 설치합니다.
2. AMP 커넥터 설치
3. /goldenimage 1 플래그를 사용하여 설치 프로그램에 골든 이미지 구축임을 표시합니다.

```
C:\> CiscoAMPInstaller_goldenimage.exe /R /S /goldenimage 1
```

4. 설치 완료
5. 당신의 황금 이미지를 정지시키세요.

'Golden Image'에 애플리케이션이 설치되고, 시스템 준비 및 AMP가 /goldenimage 플래그와 함께 설치되면 호스트가 고정되고 분산될 준비가 됩니다. 복제된 호스트가 부팅되면 AMP가 시작되고 클라우드에 등록됩니다. 정책 또는 호스트를 변경할 사항이 없는 한 커넥터 구성에 대한 추가 작업이 필요하지 않습니다.

이 플래그는 기본 이미지에서 AMP 커넥터를 시작 및 등록하지 못하도록 합니다. 따라서 이미지의 다음 시작에서 커넥터는 할당된 정책에 의해 구성된 작동 상태에 있게 됩니다.

**참고:** Golden Image(골든 이미지)가 재시작되거나 AMP 서비스가 시작된 경우 [이 기사를 따라](#) 골든 이미지를 재구성하십시오.

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)
- [Cisco AMP for Endpoints - AMP 커넥터가 설치된 컴퓨터를 복제하거나 이미지를 생성하는 단계](#)
- [AMP 서비스를 다시 시작한 후 골든 이미지 재구성](#)
- [AMP 커넥터 서비스 비활성화 및 활성화](#)
- [Cisco AMP for Endpoints - TechNotes](#)
- [Cisco AMP for Endpoints - 사용 설명서](#)