

Guia de projeto de OSPF

Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[OSPF versus RIP](#)

[O que significam os estados de enlace?](#)

[Primeiro Algoritmo do Caminho mais Curto](#)

[Custo de OSPF](#)

[Árvore de caminho mais curto](#)

[Áreas e roteadores de borda](#)

[Pacotes de estado de enlace](#)

[Habilitando o OSPF no roteador](#)

[Autenticação OSPF](#)

[Autenticação de senha simples](#)

[Autenticação do Message Digest](#)

[O backbone e a área 0](#)

[Links virtuais](#)

[Áreas não conectadas fisicamente à área 0](#)

[Particionando o backbone](#)

[Vizinhos](#)

[Adjacências](#)

[Eleição de DR](#)

[Construindo a adjacência](#)

[Adjacências em interfaces ponto-a-ponto](#)

[Adjacências em redes Non-Broadcast Multi-Access \(NBMA\)](#)

[Evitando DRs e o comando neighbor no NBMA](#)

[Subinterfaces de ponto a ponto](#)

[Selecionando os tipos de interface de rede](#)

[Resumo sobre OSPF e rotas](#)

[Resumo de rota inter-área](#)

[Resumo de rota externa](#)

[Áreas stub](#)

[Redistribuindo rotas no OSPF](#)

[Rotas externas E1 vs. E2](#)

[Redistribuindo OSPF em outros protocolos](#)

[Uso de uma métrica válida](#)

[VLSM](#)

[Redistribuição mútua](#)

[Injetando padrões no OSPF](#)

[Dicas de design OSPF](#)

[Número de roteadores por área](#)

[Número de vizinhos](#)

[Número de áreas por ABR](#)

[Malha cheia vs. malha parcial](#)

[Problemas com memória](#)

[Resumo](#)

[Apêndice A: Sincronização de banco de dados de estado de link](#)

[Anúncios de estado de enlace](#)

[Exemplo de banco de dados OSPF](#)

[Apêndice B: Endereçamento de envio múltiplo OSPF e IP](#)

[Apêndice C: Máscaras de sub-rede de comprimento variável \(VLSM\)](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

O protocolo Open Shortest Path First (OSPF), definido no [RFC 2328](#), é um protocolo IGP utilizado para distribuir a informação de roteamento em um único Sistema Autônomo. [Este documento examina como o OSPF funciona e como pode ser utilizado para projetar e construir redes amplas e complexas.](#)

Informações de Apoio

O protocolo OSPF foi desenvolvido devido a uma necessidade na comunidade da internet de introduzir um IGP (Internal Gateway Protocol) não proprietário de alta funcionalidade para a família de protocolos TCP/IP. A discussão sobre a criação de um IGP interoperável comum para a Internet se iniciou em 1988 e não foi formalizada até 1991. Naquela época, o Grupo de Trabalho OSPF solicitou que o OSPF fosse considerado para o avanço do Projeto de Padrão de Internet.

O protocolo OSPF tem por base a tecnologia link-state, que é o ponto de partida do vetor da Bellman-Ford com base em algoritmos utilizados nos protocolos de roteamento tradicionais da Internet, como o RIP. O OSPF introduziu novos conceitos, como a autenticação de atualizações de roteamento, as Variable Length Subnet Masks (VLSM), o resumo de rotas, etc.

Estes capítulos discutem a terminologia OSPF, o algoritmo e as vantagens e desvantagens do protocolo no projeto das redes grandes e complicadas de hoje.

OSPF versus RIP

O crescimento rápido e a expansão de redes de hoje ultrapassaram os limites do RIP. O RIP tem determinadas limitações que podem causar problemas nas redes grandes:

O RIP tem um limite de 15 saltos. Uma rede RIP que se estende por mais de 15 saltos (15 roteadores) é considerada indisponível.

RIP não pode lidar com Variable Length Subnet Masks (VLSM). Considerando-se a escassez de endereços IP e a flexibilidade que as VLSM fornecem na atribuição eficiente de endereços IP, isso é considerado uma falha importante.

As transmissões periódicas da tabela completa de roteamento consomem uma grande quantidade de largura de banda. Esse é um problema importante em redes grandes especialmente em links lentos e nuvens de WAN.

RIP converge mais lentamente do que OSPF. Em grandes redes, a convergência surge em questão de minutos. Roteadores RIP passam por um período de limitação e coleta de lixo e vão, lentamente, espaçar as informações não recebidas recentemente. Isso não é apropriado em ambientes mais amplos e pode causar inconsistências de roteamento.

O RIP não tem nenhum conceito de retardos da rede e custos de enlaces. As decisões de roteamento têm por base contagens de saltos. O caminho com a menor contagem de saltos para o destino é sempre preferencial, mesmo que o caminho mais longo tenha uma largura de banda de links agregados e menos atrasos.

As redes RIP são redes planas. Não há conceito de áreas ou limites. Com a introdução de roteamento sem classe e o uso inteligente da agregação e da compactação, as redes RIP parecem ter ficado para trás.

Alguns aprimoramentos foram introduzidos em uma nova versão do RIP chamado RIP2. O RIP2 aborda os problemas de VLSM, autenticação e atualizações de Multicast Routing. O RIP2 não representa grande melhoria em relação ao RIP (agora chamado de RIP 1) porque ainda possui as limitações de contagem de saltos e de convergência lenta, que hoje em dia são essenciais em grandes redes.

Por outro lado, o OSPF resolve a maioria dos problemas apresentados anteriormente:

Com OSPF, não há limitação sobre a contagem de saltos.

A utilização inteligente de VLSM é muito útil na alocação de endereço de IP.

O OSPF usa o IP multicast para enviar atualizações link-state. Isto garante menos processamento em roteadores que não estejam escutando em pacotes OSPF. Também, as atualizações são enviadas apenas quando ocorrem mudanças de roteamento, em vez de periodicamente. Isto garante um melhor uso da largura de banda.

O OSPF apresenta melhor convergência que o RIP. Isso ocorre porque as alterações de roteamento são propagadas instantaneamente e não periodicamente.

O OSPF permite um melhor balanceamento de carga.

O OSPF permite uma definição lógica de redes em que os roteadores podem ser divididos em áreas. Isso limita a explosão de atualizações link-state por toda a rede. Isso também fornece um mecanismo para agregação de rotas e corte da propagação desnecessária de informações de sub-rede.

O OSPF permite autenticação de roteamento utilizando diferentes métodos de autenticação de senha.

O OSPF permite a transferência e marcação de rotas externas introduzidas em um Sistema autônomo. Isso controla rotas externas injetadas por protocolos externos como o BGP.

Isso naturalmente conduz a uma maior complexidade na configuração e no troubleshooting das redes OSPF. Administradores habituados à simplicidade do RIP enfrentam um desafio imposto pela quantidade de informações novas que precisarão aprender para manter as redes OSPF. Além disso, isso introduz um overhead adicional na alocação de memória e utilização de unidade central de processamento. Algumas rotas executando o RIP podem necessitar de atualização para processarem o overhead causado pelo OSPF.

O que significam os estados de enlace?

O OSPF é um protocolo link-state. Podemos considerar que um link é uma interface no roteador. O estado do link é uma descrição dessa interface e de seu relacionamento com os roteadores vizinhos. A descrição da interface deve incluir, por exemplo, o endereço IP da interface, a máscara, o tipo de rede ao qual ela está conectada, os roteadores conectados à essa rede, etc. A coleção de todos esses estados de link pode formar um banco de dados de estados de link.

Primeiro Algoritmo do Caminho mais Curto

O OSPF usa um primeiro algoritmo do caminho mais curto a fim de criar e calcular o caminho mais curto para todos os destinos conhecidos. O caminho mais curto é calculado com o uso do algoritmo Dijkstra. O algoritmo é por si só bastante complicado. Esta é uma forma simplificada e de nível muito alto de considerar as várias etapas do algoritmo:

Na inicialização ou devido a qualquer alteração nas informações de roteamento, um roteador gera um anúncio link-state. Esse anúncio representa a coleção de todos os link-states nesse roteador.

Todos os roteadores fazem o intercâmbio de link-states por meio de inundação. Cada roteador que recebe uma atualização de link-state deve armazenar uma cópia em seu banco de dados link-state e, em seguida, propagar a atualização a outros roteadores.

Depois que o banco de dados de cada roteador é concluído, o roteador calcula uma Árvore de Caminho mais Curto para todos os destinos. O roteador usa o algoritmo Dijkstra a fim de calcular a árvore de caminho mais curto. Os destinos, os custos associados e o salto seguinte para alcançar esses destinos formam a tabela de roteamento de IP.

Se não houver alterações na rede OSPF, como custo de um link ou adição ou exclusão de uma rede, o OSPF ficará muito quieto. Todas as mudanças que ocorrerem são comunicadas por meio de pacotes link-state, e o algoritmo Dijkstra é recalculado para localizar o caminho mais curto.

O algoritmo coloca cada roteador na raiz de uma árvore e calcula o caminho mais curto para cada destino com base nos custos cumulativos exigidos para alcançar esse destino. Cada roteador terá sua própria ideia da topologia mesmo que todos os roteadores criem uma árvore de caminho mais curto utilizando o mesmo banco de dados link-state. As seções a seguir indicam o que está envolvido na criação de uma árvore de caminho menor.

Custo de OSPF

O custo (também denominado métrica) de uma interface no OSPF é uma indicação do overhead

exigido para enviar pacotes por uma determinada interface. O custo de uma interface é inversamente proporcional à sua largura de banda. Uma largura de banda mais alta indica custos mais baixos. Há mais sobrecarga (custo maior) e retardos de tempo envolvidos no cruzamento de uma linha serial de 56k do que no cruzamento de uma linha ethernet de 10M. A fórmula utilizada para calcular o custo é:


$$\text{custo} = 100000000 / \text{largura de banda em bits por segundo}$$

Por exemplo, custará $10 \text{ EXP}8 / 10 \text{ EXP}7 = 10$ para cruzar uma linha de Ethernet 10M e custará $10 \text{ EXP}8 / 1544000 = 64$ para cruzar uma linha T1.

Por padrão, o custo de uma interface é calculada com base na largura de banda; você pode forçar o custo de uma interface com o comando do modo de subconfiguração de interface `ip ospf cost <value>`.

Árvore de caminho mais curto

Suponha que tenhamos o seguinte diagrama de rede com os custos de interface indicados. Para criar a menor árvore de caminho para RTA, teríamos que tornar o RTA a raiz da árvore e calcular o menor custo para cada destino.




Acima está uma visão da rede como observada do RTA. Observe a direção das setas ao calcular o custo. Por exemplo, o custo da interface do RTB à rede 128.213.0.0 não é relevante ao calcular o custo para 192.213.11.0. O RTA pode alcançar o 192.213.11.0 através do RTB com um custo de 15 (10+5). O RTA também pode alcançar 222.211.10.0 via RTC, com um custo de 20 (10+10), ou via RTB, com um custo de 20 (10+5+5). Caso existam caminhos de custo igual no mesmo

destino, a implementação do OSPF da Cisco acompanhará até os seis saltos seguintes para o mesmo destino.

Depois que o roteador criar a árvore de caminho mais curto, ele começará a construir a tabela de roteamento conforme necessário. As redes conectadas diretamente serão alcançadas por uma métrica (custo) de 0, e outras redes serão alcançadas de acordo com o custo calculado na árvore.

Áreas e roteadores de borda


Conforme mencionado anteriormente, o OSPF usa a inundação para trocar atualizações de estado de link entre roteadores. Qualquer alteração nas informações de roteamento é inundada em todos os roteadores da rede. As áreas são introduzidas para colocar um limite na explosão de atualizações de estado de enlace. A inundação e o cálculo do algoritmo Dijkstra de um roteador limita-se a alterações em uma área. Todos os roteadores dentro de uma área tem o banco de dados de estado de enlace exato. Os roteadores que pertencem a várias áreas e conectam essas áreas à área de backbone são chamados de roteadores de borda de área (ABR). Os ABRs devem, portanto, manter informações que descrevem as áreas de backbone e outras áreas associadas.



Uma área é específica à interface. Um roteador que tenha todas as suas interfaces dentro da mesma área é denominado um roteador interno (IR). Um roteador que tenha interfaces em várias áreas é chamado de roteador de borda de área (ABR). Roteadores que funcionam como gateways (redistribuição) entre OSPF e outros protocolos (IGRP, EIGRP, IS-IS, RIP, BGP, Static) ou outras instâncias do processo de roteamento de OSPF são chamados de ASBR (roteador de limite de sistema autônomo). Qualquer roteador pode ser um ABR ou um ASBR.

Pacotes de estado de enlace

Há tipos diferentes de Pacotes Link State, normalmente vistos em um banco de dados OSPF (Apêndice A). Os diferentes tipos são ilustrados no diagrama a seguir:



Como indicado acima, os links do roteador são uma indicação do estado das interfaces em um roteador que pertence a uma determinada área. Cada roteador gerará um enlace de roteador para todas as interfaces. Os links de resumo são gerados por ABRs; é dessa forma que as informações de acessibilidade da rede são disseminadas entre áreas. Geralmente, todas as informações são inseridas no backbone (área 0), que, por sua vez, as repassa para outras áreas. Os ABRs também têm a tarefa de propagação da alcançabilidade do ASBR. É desta forma que os roteadores sabem como obter rotas externas em outros ASs.

Os links de rede são gerados por um DR (Roteador Designado) em um segmento (os DRs serão discutidos mais tarde). Essa informação é um indicativo de todos os roteadores conectados a um segmento de multiacesso particular, tais como Ethernet, Token Ring e FDDI (também NBMA).

Links externos são uma indicação de rede fora do AS. Essas redes são injetadas no OSPF através da redistribuição. O ASBR tem a tarefa de injetar essas rotas em um sistema autônomo.

Habilitando o OSPF no roteador

A habilitação do OSPF no roteador envolve as duas etapas a seguir no modo de configuração:

Habilitando um processo OSPF usando o comando `router ospf <process-id>`.


Atribuindo áreas às interfaces utilizando o comando `network <endereço de rede ou IP> <máscara> <Id de área>`.

O ID de processo OSPF é um valor numérico local para o roteador. Esse valor não precisa coincidir com os IDs de processo de outros roteadores. É possível executar vários processos de OSPF no mesmo roteador, mas não é recomendável pois são criadas várias instâncias do banco de dados que acrescentam carga adicional ao roteador.

O comando `network` é uma maneira de atribuir uma interface a uma determinada área. A máscara é utilizada como um atalho e ajuda a colocar uma lista de interfaces na mesma área com uma linha de configuração de linha. A máscara contém bits de caractere curinga em que 0 é uma correspondência e 1 é um bit tipo "qualquer um", p. ex., 0.0.255.255 indica uma correspondência nos dois primeiros bytes do número de rede.

O ID da área é o número de área na qual queremos que a interface esteja. O id de área pode ser um número inteiro entre 0 e 4294967295 ou pode ter forma semelhante à de um endereço IP A.B.C.D.

Aqui está um exemplo:



```
RTA#  
interface Ethernet0  
ip address 192.213.11.1 255.255.255.0  
  
interface Ethernet1  
ip address 192.213.12.2 255.255.255.0  
  
interface Ethernet2  
ip address 128.213.1.1 255.255.255.0  
  
router ospf 100  
network 192.213.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0  
network 128.213.1.1 0.0.0.0 area 23
```

A primeira instrução de rede coloca E0 e o E1 na mesma área 0.0.0.0, e a segunda instrução de rede coloca E2 na área 23. Observe a máscara de 0.0.0.0, que indica uma correspondência completa de dados direta no endereço IP. É uma maneira fácil de colocar uma interface em uma determinada área se você estiver tendo problemas para determinar uma máscara.

[Autenticação OSPF](#)

É possível autenticar os pacotes OSPF de forma que os roteadores possam participar dos domínios de roteamento com base em senhas predefinidas. Por padrão, um roteador usa uma autenticação nula, o que significa que as trocas de roteamento em uma rede não são autenticadas. Há outros dois métodos de autenticação: Autenticação por senha simples e

autenticação do Message Digest (MD-5).

Autenticação de senha simples

A autenticação simples de senha permite que uma senha (chave) seja configurada por área. Os roteadores na mesma área que quiserem participar do domínio de roteamento terão de ser configurados com a mesma chave. O inconveniente desse método é que ele é vulnerável aos ataques passivos. Qualquer pessoa que tiver um analisador de link poderá obter facilmente a senha pelo fio. Para habilitar a autenticação de senha, use os seguintes comandos:

[chave de autenticação ip ospf principal \(fica sob a interface específica\)](#)

[area area-id authentication \(entra em "router ospf <process-id>"\)](#)

Aqui está um exemplo:

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip ospf authentication-key mypassword

router ospf 10
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
area 0 authentication
```

Autenticação do Message Digest

A autenticação do Message Digest é uma autenticação criptográfica. Uma chave (senha) e o ID da chave são configurados em cada roteador. O roteador usa um algoritmo baseado no pacote de OSPF, na chave e no ID da chave para gerar um "sumário de mensagem" que é anexado ao pacote. Ao contrário da autenticação simples, a chave não é transmitida pela rede. Um número de seqüência não-decrescente também é incluído em cada pacote OSPF para proteção contra ataques de replay.

Esse método também permite transições ininterruptas entre chaves. Isso é útil para administradores que desejam alterar a senha de OSPF sem interromper a comunicação. Se uma interface for configurada com uma nova chave, o roteador enviará cópias múltiplas do mesmo pacote, cada uma autenticada por diferentes chaves. O roteador parará de enviar pacotes duplicados assim que detectar que todos os vizinhos adotaram a nova chave. Estes são os comandos usados para a autenticação de compilação de mensagens:

[ip ospf message-digest-key keyid md5 key \(usado na interface\)](#)

[area area-id authentication message-digest \(utilizado em "router ospf <process-id>"\)](#)

Aqui está um exemplo:

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
```


```
ip ospf message-digest-key 10 md5 mypassword
```

```
router ospf 10  
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0  
area 0 authentication message-digest
```

O backbone e a área 0

O OSPF tem restrições especiais quando há várias áreas envolvidas. Se mais de uma área for configurada, uma dessas áreas deverá ser 0. Isso é chamado de backbone. Ao designar redes, é importante iniciar com uma área 0 e, em seguida, expandir para outras áreas mais tarde.

O backbone deve estar no centro de todas as áreas restantes, isto é, todas as áreas devem estar fisicamente conectadas ao backbone. A razão por trás disso é que o OSPF espera que todas as áreas injetem informações de roteamento no backbone e, por sua vez, o backbone irá disseminar essa informação nas outras áreas. O seguinte diagrama ilustrará o fluxo de informações em uma rede OSPF:



No diagrama acima, todas as áreas são diretamente conectadas ao backbone. Nas raras situações em que há uma nova área que não pode ter acesso físico direto ao backbone é introduzida, será necessário configurar um enlace virtual. Links virtuais serão abordados na próxima seção. Observe os diferentes tipos de informações de roteamento. Os roteadores gerados a partir de uma área (o destino pertence à área) são chamados de **rotas entre áreas**. Essas rotas são representadas normalmente pela letra **O** na tabela de roteamento de IP. As rotas que se originam de outras áreas são chamadas de **interáreas** ou **Rotas de resumo**. A notação dessas rotas é **O IA** na tabela de roteamento de IP. As rotas que se originam de outros protocolos de roteamento (ou de processos OSPF diferentes) e que são injetadas no OSPF por redistribuição são chamadas de **rotas externas**. Estas rotas são representadas por **O E2** ou **O E1** na tabela de IP Routing. Vários roteadores para o mesmo destino são preferenciais na seguinte ordem: intra-área, interárea, E1 externo, E2 externo. Os tipos externos E1 e E2 serão explicados

mais tarde.

Links virtuais


Links virtuais são usados para duas finalidades:

Ligação de uma área que não tenha uma conexão física ao backbone.

Correção do backbone caso ocorra descontinuidade da área 0.

Áreas não conectadas fisicamente à área 0

Como mencionado anteriormente, a área 0 deve estar no centro de todas as demais. Em alguns casos raros, quando é impossível ter uma área conectada fisicamente ao backbone, um link virtual é utilizado. O link virtual fornecerá à área desconectada um caminho lógico ao backbone. O link virtual deve ser estabelecido entre dois ABRs que tenham uma área comum, com o um ABR conectado ao backbone. Isso é ilustrado no seguinte exemplo:




Nesse exemplo, a área 1 não tem uma conexão física direta na área 0. Um link virtual deve ser configurado entre o RTA e o RTB. A área 2 deve ser utilizada como uma área de trânsito e o RTB é o ponto de entrada na área 0. Dessa maneira, o RTA e a área 1 terão uma conexão lógica ao backbone. [A fim de configurar um link virtual, use o subcomando `area <area-id> virtual-link <RID>` router OSPF tanto no RTA quanto no RTB, em que `area-id` é a área de trânsito.](#) No diagrama acima, esta é a área 2. O RID é o ID do roteador. Em geral, o ID do roteador OSPF é o endereço IP mais alto da caixa, ou, se existir, o endereço de loopback mais elevado. O ID do roteador é calculado somente no momento da inicialização ou sempre que o processo OSPF for reiniciado. [Para localizar a identificação do roteador, utilize o comando `show ip ospf interface`.](#) Suponhamos que 1.1.1.1 e 2.2.2.2 sejam os RIDs respectivos do RTA e do RTB. Nesse caso, a configuração do OSPF para os dois roteadores seria:

```
RTA#  
router ospf 10  
area 2 virtual-link 2.2.2.2
```

```
RTB#  
router ospf 10  
area 2 virtual-link 1.1.1.1
```

Particionando o backbone

O OSPF permite o uso de links em partes descontínuas do backbone utilizando um link virtual. Em alguns casos, áreas 0 diferentes precisam ser conectadas. Isso poderá ocorrer se, por exemplo, uma empresa estiver tentando fundir duas redes de OSPF separadas em uma rede com uma área comum 0. Em outros exemplos, os links virtuais são adicionados para a redundância caso alguma falha do roteador faça com que o backbone se divida em dois. Qualquer que seja o motivo, um link virtual pode ser configurado entre ABRs separados que toquem a área 0 de cada lado e que possuam uma área em comum. Isso é ilustrado no seguinte exemplo:



No diagrama acima dois 0s de área estão ligados por meio de um link virtual. Se não houver uma área comum, você pode criar uma área adicional, como a área 3 para que ele seja a área de trânsito.

No caso de qualquer área que seja diferente do backbone se tornar particionada, o backbone cuidará do particionamento sem usar nenhum link virtual. Uma parte da área particionada será detectada pela outra parte por meio de rotas interárea em vez de rotas intra-área.

Vizinhos

Os roteadores que compartilham um segmento comum transformam-se em vizinhos nesse segmento. Vizinhos são eleitos por meio do protocolo de saudação. Os pacotes Hello são enviados periodicamente para fora de cada interface usando o IP multicast (Apêndice B). Os roteadores se tornam vizinhos assim que se vêem listados no Pacote de saudação do vizinho. Dessa maneira, uma comunicação bidirecional é garantida. A negociação vizinha se aplica somente ao **endereço principal**. Os endereços secundários podem ser configurados em uma interface com uma restrição de que eles devem pertencer à mesma área que o endereço primário.

Dois roteadores não se transformarão em vizinhos a menos que concordem com o seguinte:

Id de área: Os dois roteadores devem ter um segmento comum; suas interfaces devem pertencer à mesma área nesse segmento. Obviamente, as interfaces devem pertencer à mesma sub-rede e ter uma máscara semelhante.

Autenticação: OSPF permite a configuração de uma senha para uma área específica. Os roteadores que querem se tornar vizinhos precisam trocar a mesma senha em um determinado segmento.


Intervalos Hello e Dead: O OSPF troca pacotes de Saudação em cada segmento. Esta é uma forma de atividade utilizada por roteadores a fim de reconhecer sua existência em um segmento e para eleger um roteador designado (DR) em segmentos de multiacesso. O intervalo de Hello especifica o período, em segundos, entre os pacotes hello que um roteador envia por uma interface OSPF. O intervalo inoperante é o número de segundos em que os pacotes de saudação do roteador não foram vistos antes que seus vizinhos declarem o roteador OSPF inoperante.

O OSPF requer que esses intervalos sejam exatamente os mesmos entre dois vizinhos. Se algum desses intervalos for diferente, esses roteadores não se tornarão vizinhos em um segmento específico. Os comandos da interface do roteador usados para definir esses temporizadores são: [ip ospf hello-interval seconds](#) e [ip ospf dead-interval seconds](#).

Flag da área de Stub: Os dois roteadores também devem concordar com o indicador de área de stub nos pacotes Hello a fim de se tornarem vizinhos. As áreas de stub serão discutidas em uma seção posterior. Por hora, lembre-se que a definição de áreas de stub afetará o processo de seleção de vizinhos.

Adjacências

A adjacência é a etapa seguinte após o processo de confinamento. Roteadores adjacentes são aqueles que vão além do simples intercâmbio de saudação e avançam para o processo de intercâmbio de banco de dados. Para minimizar a quantidade de troca de informações em um determinado segmento, o OSPF elege um roteador para ser o roteador designado (DR) e um roteador para ser um roteador designado de backup (BDR), em cada segmento de multiacesso. O BDR é escolhido como mecanismo de backup, caso o DR seja desativado. A idéia desse processo é que os roteadores têm um ponto de contato central para troca de informações. Em vez de todos os roteadores trocarem atualizações entre si no segmento, cada roteador troca informações com o DR e o BDR. O DR e o BDR retransmitem as informações a todos os demais. Em termos matemáticos, há um corte na troca de informações de $O(n*n)$ para $O(n)$ em que n é o número de roteadores em um segmento de multiacesso. O modelo do roteador a seguir ilustra o DR e o BDR:




No diagrama acima, todos os roteadores compartilham um mesmo segmento de multiacessos. Devido à troca de pacotes de saudação, um roteador é eleito DR e outro é eleito BDR. Cada roteador no segmento (que já se tornou um vizinho) tentará estabelecer uma adjacência com o DR e o BDR.

Eleição de DR

A seleção do DR e do BDR é feita pelo protocolo Hello. O intercâmbio de pacotes de saudação é efetuado por meio de pacotes multicast (Apêndice B) em cada segmento. O roteador com a prioridade de OSPF mais alta em um segmento se transformará no DR para esse segmento. O mesmo processo é repetido para o BDR. Em caso de empate, o roteador com o RID mais elevado ganhará. O padrão para a prioridade OSPF da interface é um. Lembre-se de que os conceitos de DR e de BDR são por segmento de multiacesso. [A definição de prioridade ospf em uma interface é feita com o uso do comando ip ospf priority <valor> interface.](#)

Um valor zero de prioridade indica uma interface que não deve ser eleita como DR ou BDR. O estado da interface com prioridade zero será **DROTHER**. O seguinte diagrama ilustra a eleição de DR:



No diagrama acima, RTA e RTB têm a mesma prioridade de interface, mas RTB tem um RID maior. O RTB será o DR nesse segmento. RTC tem prioridade mais alta do que RTB. RTC é DR naquele segmento.

Construindo a adjacência

O processo de construção de contigüidade entra em vigor depois do cumprimento de vários estágios. Os roteadores que se tornarem adjacentes terão o banco de dados link-state exato. A seguir, um resumo dos estados pelos quais uma interface passa antes de se tornar adjacente a outro roteador:

Para baixo: Nenhuma informação foi recebida a partir de ninguém no segmento.

Tentativa: Em nuvens de multi-acesso que não são para difusão, como Frame Relay e X.25, esse estado indica que nenhuma informação recente foi recebida do vizinho. Deve-se fazer um esforço para entrar em contato com o vizinho, enviando pacotes de saudação na taxa de PollInterval reduzida.

Init: A interface detectou um pacote Hello proveniente de um vizinho, mas a comunicação bidirecional ainda não foi estabelecida.

Dois sentidos: Há uma comunicação bidirecional com um vizinho. O roteador se auto-

visualizou nos pacotes de saudações provenientes de um vizinho. No final dessa fase, a seleção do DR e do BDR teria sido feita. No final do estágio bidirecional, os roteadores decidirão se continuarão ou não a criar uma adjacência. A decisão depende de um dos roteadores ser um DR ou um BDR ou de o link ser ponto a ponto ou virtual.


Exstart: Os roteadores estão tentando estabelecer o número de seqüência inicial que será usado nos pacotes de troca de informações. O número de seqüência garante que os roteadores sempre obtenham as informações mais recentes. Um roteador será o principal e o outro o secundário. O roteador principal pesquisarà as informações no secundário.

Intercâmbio: Os roteadores descreverão todo o banco de dados de estado de enlaces enviando pacotes de descrição de bancos de dados. Nesse estado, os pacotes podem ser inundados para as outras interfaces no roteador.

Carregando: Neste estado, os roteadores estão finalizando a troca de informações. Os roteadores construíram uma lista de solicitações de link-state e uma lista de retransmissões de link-state. Quaisquer informações que pareçam incompletas ou desatualizadas serão colocadas na lista de solicitações. Toda a atualização que for enviada será colocada na lista de retransmissões até que seja reconhecida.

Full (Cheio): Nesse estado, a adjacência está concluída. Os roteadores vizinhos são totalmente adjacentes. Roteadores adjacentes terão um banco de dados de estado de link semelhante.

Vamos ver um exemplo:



O RTA, o RTB, o RTD e o RTF compartilham um segmento em comum (E0) na área 0.0.0.0. As seguintes configurações são de RTA e de RTF. RTB e RTD devem ter uma configuração semelhante a RTF e não serão incluídos.

```
RTA#  
hostname RTA
```

```

interface Loopback0
 ip address 203.250.13.41 255.255.255.0

interface Ethernet0
 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

router ospf 10
 network 203.250.13.41 0.0.0.0 area 1
 network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

```

```

RTF#
hostname RTF
interface Ethernet0
 ip address 203.250.14.2 255.255.255.0

```

```

router ospf 10
 network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

```

O exemplo acima é um exemplo simples que demonstra dois comandos muito úteis na depuração de redes OSPF.

[show ip ospf interface <interface>](#)

Esse comando é executado para verificar rapidamente se todas as interfaces pertencem às áreas nas quais elas devem estar. A seqüência na qual os comandos da rede OSPF são listados é muito importante. Na configuração do RTA, se a instrução "network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0" foi colocada antes da instrução "network 203.250.13.41 0.0.0.0 area 1", todas as interfaces estarão na área 0, o que estaria incorreto porque o loopback se encontra na área 1. Observemos a saída de comandos em RTA, RTF, RTB e RTD:

```

RTA#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
  Internet Address 203.250.14.1 255.255.255.0, Area 0.0.0.0
  Process ID 10, Router ID 203.250.13.41, Network Type BROADCAST, Cost:
10
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
  Backup Designated router (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 0:00:02
  Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 3
  Adjacent with neighbor 203.250.15.1 (Designated Router)
Loopback0 is up, line protocol is up
  Internet Address 203.250.13.41 255.255.255.255, Area 1
  Process ID 10, Router ID 203.250.13.41, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
  Loopback interface is treated as a stub Host

```



```
RTF#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
  Internet Address 203.250.14.2 255.255.255.0, Area 0.0.0.0
  Process ID 10, Router ID 203.250.15.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
  Backup Designated router (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 0:00:08
  Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 3
  Adjacent with neighbor 203.250.13.41 (Backup Designated Router)
```

```
RTD#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
  Internet Address 203.250.14.4 255.255.255.0, Area 0.0.0.0
  Process ID 10, Router ID 192.208.10.174, Network Type BROADCAST, Cost:
10
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
  Backup Designated router (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 0:00:03
  Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 203.250.15.1 (Designated Router)
  Adjacent with neighbor 203.250.13.41 (Backup Designated Router)
```

```
RTB#show ip ospf interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
  Internet Address 203.250.14.3 255.255.255.0, Area 0.0.0.0
  Process ID 10, Router ID 203.250.12.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 203.250.15.1, Interface address 203.250.14.2
  Backup Designated router (ID) 203.250.13.41, Interface address
203.250.14.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 0:00:03
  Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 203.250.15.1 (Designated Router)
  Adjacent with neighbor 203.250.13.41 (Backup Designated Router)
```

A saída acima mostra informações muito importantes. Analisemos a saída de RTA. Ethernet0 está na área 0.0.0.0. O ID do processo é 10 (router ospf 10) e a identificação do roteador é 203.250.13.41. Lembre-se de que o RID é o endereço IP superior na caixa ou interface de loopback, calculado no momento da inicialização ou sempre que o processo de OSPF é reiniciado. O estado da interface é BDR. Como todos os roteadores têm a mesma prioridade OSPF no Ethernet 0 (o padrão é 1), a interface RTFs foi eleita como DR devido ao RID mais alto. Da mesma forma, o RTA foi selecionado como o BDR. O RTD e o RTB não são um DR nem um BDR, e seu estado é DROTHER.

Observe também a contagem vizinha e a contagem adjacente. O RTD possui três vizinhos e está adjacente a dois deles, o DR e o BDR. O RTF tem três vizinhos e é adjacente a todos eles porque ele é o DR.

A informação sobre o tipo de rede é importante e determinará o estado da interface. Nas redes de broadcast (por exemplo, Ethernet), a eleição do DR e do BDR deve ser irrelevante para o usuário final. Quem é o DR ou o BDR não deveria fazer diferença. Em outros casos, como a mídia NBMA and Frame Relay e X.25, isso é muito importante para o OSPF funcionar corretamente.

Felizmente, com a introdução de subinterfaces ponto a ponto e ponto a multiponto, a seleção do DR já não é mais um problema. O OSPF over NBMA será discutido na seção seguinte.

Um outro comando que é necessário considerar é:

[show ip ospf neighbor](#)

Vejam a saída do RTD:

```
RTD#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
203.250.12.1	1	2WAY/DROTHER	0:00:37	203.250.14.3	Ethernet0
203.250.15.1	1	FULL/DR	0:00:36	203.250.14.2	Ethernet0
203.250.13.41	1	FULL/BDR	0:00:34	203.250.14.1	Ethernet0


O comando `show ip ospf neighbor` mostra o estado de todos os vizinhos em um determinado segmento. Não se preocupe se a "ID Vizinha" não pertencer ao segmento que você está vendo. Em nosso caso, 203.250.12.1 e 203.250.15.1 não estão na Ethernet0. Está "OK" porque o ID do vizinho na verdade é o RID que poderia ser qualquer endereço IP da caixa. O RTD e o RTB são apenas vizinhos, por isso, o estado é 2WAY/DROTHER. O RTD é adjacente ao RTA e RTF e o estado é FULL/DR e FULL/BDR.

[Adjacências em interfaces ponto-a-ponto](#)

O OSPF sempre formará uma adjacência com o vizinho no outro lado de uma interface ponto a ponto, como linhas seriais ponto a ponto. Não há conceito de DR ou BDR. O estado das interfaces seriais é ponto a ponto.

[Adjacências em redes Non-Broadcast Multi-Access \(NBMA\)](#)

Cuidado especial deve ser tomado ao configurar o OSPF em mídias NBMA, tais como Frame Relay, X.25, Modo de Transferência Assíncrona (Asynchronous Transfer Mode). O protocolo considera essas mídias como qualquer outra mídia de transmissão como Ethernet. Redes NBMA normalmente são construídas em uma topologia de hub e spoke. PVCs ou SVCs são dispostos em uma malha parcial e a topologia física não oferece o multiacesso que o OSPF acredita estar fora. A seleção do DR torna-se um problema porque o DR e o BDR precisam ter conectividade física total com todos os roteadores existentes na nuvem. Além disso, devido à falta de recursos de broadcast, o DR e o BDR precisam ter uma lista estática de todos os outros roteadores conectados à nuvem. [Isso é obtido usando o comando neighbor ip-address \[priority number\] \[poll-interval seconds\], em que "ip address" e "priority" são o endereço IP e a prioridade de OSPF fornecidos ao vizinho.](#) Um vizinho com prioridade 0 é considerado inelegível para eleição de DR. O intervalo de pesquisa é a quantidade de tempo que uma interface NBMA aguarda antes da pesquisa (envio de saudação) de um vizinho presumivelmente inoperante. O comando `neighbor` aplica-se a roteadores com um potencial de serem DRs ou BDRs (prioridade de interface não igual a 0). O diagrama a seguir mostra um diagrama de rede em que a seleção de DR é muito importante:



No diagrama acima, é essencial que a interface do RTA à nuvem seja o DR selecionado. Isso é porque o RTA é o único roteador que tem conectividade total a outros roteadores. A eleição do DR pode ser influenciada pela definição da prioridade ospf nas interfaces. Os roteadores que não precisam se transformar em DRs nem BDRs terão uma prioridade de 0; outros roteadores podem ter uma prioridade mais baixa.

[O uso do comando neighbor não é abordado em detalhes neste documento porque ele está se tornando obsoleto com a introdução de novos meios de qualquer configuração desejada do Tipo de Rede de interface, independentemente da mídia física subjacente.](#) Isso é explicado na próxima seção.


[Evitando DRs e o comando neighbor no NBMA](#)

Métodos diferentes podem ser utilizados para evitar as complicações da configuração de vizinhos estáticos e de roteadores específicos se tornando DRs ou BDRs na rede sem broadcast. A especificação de que método utilizar é influenciada pelo fato de estarmos iniciando a rede do início ou retificando um projeto já existente.

[Subinterfaces de ponto a ponto](#)

Uma subinterface é uma maneira lógica de definir uma interface. A mesma interface física pode ser dividida em interfaces lógicas múltiplas, com cada sub-interface sendo definida como ponto a ponto. Isso foi criado originalmente a fim de lidar melhor com os problemas causados pelo split horizon dos protocolos de roteamento com base em NBMA e vetor.

Uma subinterface ponto a ponto tem as propriedades de qualquer interface física ponto a ponto. Como o OSPF é uma preocupação, uma adjacência é sempre formada em uma sub-interface ponto a ponto sem escolha de DR ou BDR. A seguir, está uma ilustração de subinterfaces ponto a ponto:



No diagrama acima, no RTA, podemos dividir Serial0 em duas subinterfaces ponto a ponto, S0.1 e S0.2. Dessa maneira, o OSPF considerará a nuvem como um conjunto de links de ponto a ponto em vez de uma rede de multiacesso. A única desvantagem do "ponto-a-ponto" é que cada segmento pertencerá a uma sub-rede diferente. Isso pode não ser aceitável, pois alguns administradores já atribuíram uma sub-rede IP para a nuvem completa.

Outra solução é usar interfaces IP não numeradas na nuvem. Isto também pode ser um problema para alguns administradores que gerenciam a WAN com base nos endereços IP das linhas seriais. Esta é uma configuração típica para RTA e RTB:

```
RTD#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
203.250.12.1	1	2WAY/DROTHER	0:00:37	203.250.14.3	Ethernet0
203.250.15.1	1	FULL/DR	0:00:36	203.250.14.2	Ethernet0
203.250.13.41	1	FULL/BDR	0:00:34	203.250.14.1	Ethernet0


[Selecionando os tipos de interface de rede](#)

O comando usado para definir o tipo de rede de uma interface OSPF é:

```
ip ospf network {broadcast | non-broadcast | point-to-multipoint}
```

Interfaces ponto a multiponto

Uma interface ponto a multiponto OSPF é definida como uma interface ponto a ponto numerada com um ou vários vizinhos. Este conceito leva o conceito ponto-a-ponto discutido anteriormente um passo adiante. Os administradores não têm com que se preocupar tendo várias sub-redes para cada link de ponto a ponto. A rede está configurada como uma sub-rede. Isso deve funcionar bem para as pessoas que estão migrando para o conceito ponto a ponto sem alterações no endereçamento IP na nuvem. Além disso, eles não devem se preocupar com os DRs e as instruções de vizinhos. O OSPF de ponto a multiponto funciona trocando atualizações adicionais de estado de enlace que contêm vários elementos de informações que descrevem a conectividade com os roteadores vizinhos.



```
ip ospf network {broadcast | non-broadcast | point-to-multipoint}
```

Observe que nenhuma instrução do mapa do frame relay foi configurada; isso é porque o Address Resolution Protocol (ARP) Inverso cuida do DLCI para o mapeamento de endereço IP. Vejamos algumas das saídas de `show ip ospf route` e `show ip ospf interface`:

```
RTA#show ip ospf interface s0
```

```
Serial0 is up, line protocol is up
  Internet Address 128.213.10.1 255.255.255.0, Area 0
  Process ID 10, Router ID 200.200.10.1, Network Type
  POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,
  Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5
  Hello due in 0:00:04
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 195.211.10.174
    Adjacent with neighbor 128.213.63.130
```

```
RTA#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
128.213.10.3	1	FULL/ -	0:01:35	128.213.10.3	Serial0
128.213.10.2	1	FULL/ -	0:01:44	128.213.10.2	Serial0

```
RTB#show ip ospf interface s0
```

```
Serial0 is up, line protocol is up
  Internet Address 128.213.10.2 255.255.255.0, Area 0
  Process ID 10, Router ID 128.213.10.2, Network Type
  POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,
  Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5
  Hello due in 0:00:14
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 200.200.10.1
```

```
RTB#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
200.200.10.1	1	FULL/ -	0:01:52	128.213.10.1	Serial0

A única desvantagem para ponto a multiponto é que ele gera várias rotas hosts (rotas com máscara 255.255.255.255) para todos os vizinhos. Observe as rotas de host na tabela de IP Routing para RTB a seguir:

```
RTB#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
    200.200.10.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O       200.200.10.1 [110/65] via 128.213.10.1, Serial0
       128.213.0.0 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       128.213.10.3 255.255.255.255
       [110/128] via 128.213.10.1, 00:00:00, Serial0
O       128.213.10.1 255.255.255.255
       [110/64] via 128.213.10.1, 00:00:00, Serial0
C       128.213.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Serial0
       123.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
C       123.212.1.0 is directly connected, Serial1
```

```
RTC#show ip route
```

```
    200.200.10.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O       200.200.10.1 [110/65] via 128.213.10.1, Serial1
       128.213.0.0 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O       128.213.10.2 255.255.255.255 [110/128] via 128.213.10.1, Serial1
O       128.213.10.1 255.255.255.255 [110/64] via 128.213.10.1, Serial1
C       128.213.10.0 255.255.255.0 is directly connected, Serial1
       123.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
O       123.212.1.0 [110/192] via 128.213.10.1, 00:14:29, Serial1
```

Observe que no IP Routing Table de RTC, a rede 123.212.1.0 pode ser acessada por meio do Next Hop 128.213.10.1 e não por meio de 128.213.10.2 como ocorre normalmente via nuvens de Frame Relay que compartilham a mesma sub-rede. Essa é uma vantagem da configuração ponto a multiponto porque você não precisa recorrer ao mapeamento estático no RTC para alcançar o próximo salto 128.213.10.2.

Interfaces de difusão

Esta abordagem é uma solução para usar o comando "neighbor" que lista estatisticamente todos os vizinhos existentes. A interface será definida logicamente para transmissão e se comportará como se o roteador estivesse conectado a uma LAN. A eleição de DR e BDR ainda será realizada e portanto é necessário tomar um cuidado especial para garantir uma topologia de malha completa ou uma seleção estática do DR com base na prioridade da interface. O comando que define a interface a ser difundida é:

```
ip ospf network broadcast
```

[Resumo sobre OSPF e rotas](#)

Compactação é a consolidação de várias rotas em um único anúncio. Isso normalmente é feito

nos limites de Roteadores de borda de área (ABRs). Embora a sumarização possa ser configurada no espaço entre quaisquer áreas, convém fazer essa sumarização na direção do backbone. Dessa maneira, o backbone recebe todos os endereços agregados que, por sua vez, os injetará, já compactados, em outras áreas. Existem dois tipos de resumo:

Resumo de rota inter-área


Resumo de rota externa

Resumo de rota inter-área

A sumarização de rota inter-área é feita nos ABRs e é aplicável a rotas originadas no AS. Não se aplica a rotas externas injetadas no OSPF via redistribuição. Para tirar proveito da compactação, os números de rede nas áreas devem ser atribuídos de forma contígua, para que seja possível agrupar esses endereços em um intervalo. Para especificar um intervalo de endereços, execute a seguinte tarefa no nó de configuração do roteador:

```
area area-id range address mask
```

Onde se vê “identificação de área” entende-se a área contendo redes a serem resumidas. O “endereço” e a “máscara” especificarão o intervalo de endereços a serem compactados em um intervalo. Segue abaixo um exemplo de resumo:



No diagrama acima, o RTB está resumindo a faixa de sub-redes de 128.213.64.0 para 128.213.95.0 em uma única faixa: 128.213.64.0 255.255.224.0. Isso é obtido mascarando os primeiros três bits mais à esquerda de 64 usando uma máscara de 255.255.224.0. Da mesma forma, o RTC está gerando o endereço de resumo 128.213.96.0 255.255.224.0 no backbone. Observe que esse resumo foi bem sucedido porque temos duas faixas distintas de sub-redes, 64-95 e 96-127.

Seria difícil de resumir se as sub-redes entre a área 1 e a área 2 estivessem sobrepostas. A área do backbone receberia os intervalos de resumo que se sobrepõem, e roteadores no meio não saberiam para onde enviar o tráfego com base no endereço de resumo.

A seguir, a configuração relativa do RTB:

```
area area-id range address mask
```

Antes do Software Cisco IOS® Release 12.1(6), era recomendável configurar manualmente, no ABR, uma rota estática de descarte para o endereço de resumo a fim de impedir possíveis loops de roteamento. Para a rota de resumo mostrada acima, você pode usar este comando:

```
ip route 128.213.64.0 255.255.224.0 null0
```

No IOS 12.1(6) ou superior, a rota de descarte é gerada automaticamente por padrão. Se, por algum motivo, você não quiser usar essa rota de descarte, configure os seguintes comandos em **router ospf**:

```
[no] discard-route internal
```

ou

```
[no] discard-route external
```

Observe o cálculo métrico do endereço de resumo: [RFC 1583](#) chamado para calcular a métrica das rotas de resumo com base na métrica mínima dos caminhos de componentes disponíveis.

O [RFC 2178](#) (agora obsoleto por causa do [RFC2328](#)) alterou o método especificado para cálculo de métrica de rotas resumidas, portanto o componente do resumo com o custo máximo (ou maior) determinaria o custo do resumo.

Antes do IO 12,0, a Cisco seguia o [RFC 1583](#), atual na época. A partir do IO 12,0, a Cisco alterou o comportamento do OSPF para seguir o novo padrão, o [RFC 2328](#) . [Essa situação criou a possibilidade de roteamento abaixo do ideal se todos os ABR em uma área não forem atualizados para o novo código ao mesmo tempo.](#) Para resolver esse possível problema, foi adicionado um comando à configuração de OSPF do Cisco IOS que permite desativar seletivamente a compatibilidade com [RFC 2328](#). [O comando de nova configuração está em router ospf e tem a seguinte sintaxe:](#)

```
[no] compatible rfc1583
```

A configuração padrão é compatível com [RFC 1583](#). [Esse comando está disponível nas seguintes versões do IOS:](#)

12.1(03)DC

12.1(03)DB

12.001(001.003) - 12.1 Mainline

12.1(01.03)T - 12.1 T-Train

12.000(010.004) - 12.0 Mainline

12.1(01.03)E - 12.1 E-Train

12.1(01.03)EC

12.0(10.05)W05(18.00.10)


12.0(10.05)SC

Resumo de rota externa

O resumo de rotas externas é específico para rotas externas que são injetadas em OSPF via redistribuição. Além disso, certifique-se de que os intervalos externos que estão sendo resumidos sejam contíguos. Os intervalos de compactação de dois roteadores diferentes podiam fazer com que os pacotes fossem enviados ao destino errado. [O resumo é feito através do subcomando router ospf a seguir:](#)

[summary-address](#) *ip-address mask*

Esse comando é efetivo apenas nos ASBRs realizando a redistribuição no OSPF.



No diagrama acima, RTA e RTD estão injetando rotas externas no OSPF através de redistribuição. O RTA está injetando sub-redes no intervalo 128.213.64-95 e o RTD está injetando sub-redes no intervalo 128.213.96-127. Para resumir as sub-redes em um intervalo em cada roteador, podemos fazer o seguinte:

`summary-address ip-address mask`

Isso fará com que o RTA gere uma rota externa 128.213.64.0 255.255.224.0 e fará com que o RTD gere 128.213.96.0 255.255.224.0.

Observe que o **comando summary-address** não tem efeito se usado no RTB porque o RTB não está fazendo a redistribuição para o OSPF.

Áreas stub

O OSPF permite que certas áreas sejam configuradas como áreas de stub. Redes externas, como as redistribuídas de outros protocolos em OSPF, não tem permissão de serem inundadas em uma área stub. O roteamento dessas áreas para o mundo exterior tem por base uma rota padrão. A configuração de uma área de stub reduz o tamanho topológico do banco de dados dentro de uma área e reduz os requisitos de memória dos roteadores dentro daquela área.

Uma área pode ser qualificada como stub quando houver um único ponto de saída ou se ao rotear para fora da área não for preciso pegar um caminho ótimo. A última descrição é apenas uma indicação de que uma área de stub com diversos pontos de saída terá um ou mais roteadores de borda de área injetando um padrão nessa área. Encaminhar para o mundo externo pode levar a um caminho subótimo para alcançar o destino ao sair da área por um ponto de saída mais distante do destino que outros pontos de saída.

Outras limitações da área de stub são que uma área de stub não pode ser utilizada como uma área de transição para links virtuais. Além disso, um ASBR não pode estar dentro de uma área de stub. Essas restrições são feitas porque uma área de stub é principalmente configurada de forma a não transportar rotas externas e nenhuma das situações acima faz com que links externos sejam injetadas nessa área. O backbone, naturalmente, não pode ser configurado como stub.

Todos os roteadores OSPF dentro de uma área de stub devem ser configurados como roteadores de stub. Isso acontece sempre que uma área for configurada como stub. Todas as interfaces que pertencem a essa área começarão a trocar pacotes de saudação com um sinalizador que indique que a interface seja stub. Na verdade, esse é apenas um bit no pacote Hello (bit E) que é definido como 0. Todos os roteadores que têm um segmento comum devem concordar com esse indicador. Caso contrário, eles não se transformarão em vizinhos, e o roteamento não entrará em vigor.

Uma extensão para áreas stub chama-se "áreas stub totais". A Cisco indica isso adicionando uma palavra-chave "no-summary" à configuração da área de stub. Uma área totalmente "stubby" é uma que impede que rotas externas e rotas de resumo (rotas interárea) entrem na área. Dessa forma, as rotas intra-áreas e o padrão de 0.0.0.0 são as únicas rotas injetadas nessa área.


O comando que configura uma área como stub é:

```
area<area-id> stub [no-summary]
```

e o comando que configura um custo padrão em uma área é:

```
area area-id default-cost cost
```

Se o custo não for definido utilizando o comando acima, será anunciado um custo de 1 pelo ABR.



Suponhamos que a área 2 deva ser configurada como uma área de stub. O seguinte exemplo mostra a tabela de roteamento RTE antes e após a configuração da área 2 como stub.

RTC#

```
interface Ethernet 0
 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252
```

```
router ospf 10
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0
```

RTE#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

Gateway of last resort is not set

```
      203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA   203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:06:31, Serial0
      128.213.0.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O E2   128.213.64.0 255.255.192.0
        [110/10] via 203.250.15.1, 00:00:29, Serial0
O IA   128.213.63.0 255.255.255.252
        [110/84] via 203.250.15.1, 00:03:57, Serial0
      131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets
O       131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:10, Serial0
```

O RTE conheceu as rotas inter-área (O IA) 203.250.14.0 e 128.213.63.0 e conheceu a rota intra-área (O) 131.108.79.208 e a rota externa (O E2) 128.213.64.0.

Se configurarmos a área 2 como stub, precisaremos fazer o seguinte:

RTC#

```
interface Ethernet 0
 ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0
```

RTE#**show ip route**

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

Gateway of last resort is not set

```
      203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C      203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA  203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:06:31, Serial0
      128.213.0.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O E2   128.213.64.0 255.255.192.0
       [110/10] via 203.250.15.1, 00:00:29, Serial0
O IA   128.213.63.0 255.255.255.252
       [110/84] via 203.250.15.1, 00:03:57, Serial0
      131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets
O      131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:10, Serial0
```

Observe que o comando `stub` também é configurado no RTE, caso contrário, o RTE jamais se tornará um vizinho de RTC. O custo padrão não foi definido, por isso, RTC anunciará 0.0.0.0 ao RTE com uma métrica de 1.

RTE#**show ip route**

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

Gateway of last resort is 203.250.15.1 to network 0.0.0.0

```
      203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C      203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA  203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:58, Serial0
      128.213.0.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
O IA   128.213.63.0 [110/84] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0
      131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets
O      131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0
O*IA  0.0.0.0 0.0.0.0 [110/65] via 203.250.15.1, 00:26:59, Serial0
```

Observe que todas as rotas são exibidas ativas, à exceção das rotas externas, que foram substituídas por uma rota padrão de 0.0.0.0. O custo da rota é 65 (64 para uma linha T1 + 1 anunciado pelo RTC).

Agora, vamos configurar a área 2 como totalmente "stubby" e alterar o custo padrão de 0.0.0.0 para 10.

RTC#

```
interface Ethernet 0
  ip address 203.250.14.1 255.255.255.0

interface Serial1
  ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
  network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
  network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0
  area 2 stub no-summary
  area 2 default cost 10
```

RTE#**show ip route**

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

Gateway of last resort is not set

```
      203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
      131.108.0.0 255.255.255.240 is subnetted, 1 subnets
O       131.108.79.208 [110/74] via 203.250.15.1, 00:31:27, Serial0
O*IA 0.0.0.0 0.0.0.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:00, Serial0
```

Observe que apenas as rotas que aparecem são as rotas intra-área (O) e a rota padrão 0.0.0.0. As rotas externas e inter-áreas foram bloqueadas. O custo da rota padrão agora é 74 (64 para uma linha T1 + 10 anunciados pelo RTC). Nenhuma configuração é necessária no RTE nesse caso. A área já é stub e o **comando no-summary** não afeta o pacote de saudação de forma nenhuma, como faz o comando stub.

[Redistribuindo rotas no OSPF](#)

A redistribuição de rotas no OSPF a partir de outros protocolos de roteamento ou de rotas estáticas fará com que essas rotas se tornem rotas externas do OSPF. Para redistribuir rotas no OSPF, use o seguinte comando no modo de configuração do roteador:

```
redistribute protocol [process-id] [metric value]
[metric-type value] [route-map map-tag] [subnets]
```

Note: O comando acima deve estar em uma linha.

O protocolo e o ID do processo são o protocolo que nós estamos injetando no OSPF e no seu ID de processo, se existir. A métrica é o custo atribuído à rota externa. Se não for especificada nenhuma métrica, o OSPF colocará um valor padrão de 20 ao redistribuir rotas de todos os protocolos, exceto as rotas de Border Gateway Protocol, que obtêm uma métrica de 1. O tipo métrico é discutido no parágrafo seguinte.


O mapa de rotas é um método usado para controlar a redistribuição de rotas entre domínios de roteamento. O formato de um mapa de rotas é:

```
route-map map-tag [[permit | deny] | [sequence-number]]
```

Durante a redistribuição de rotas no OSPF, se a **palavra-chave sub-redes** não estiver especificada, somente as rotas que não estiverem em sub-redes serão redistribuídas.

Rotas externas E1 vs. E2


As rotas externas são divididas em duas categorias, o tipo 1 externo e o tipo 2 externo. A diferença entre os dois está na forma em que o custo (métrica) da rota está sendo calculado. O custo de uma rota tipo 2 é sempre o custo externo, independente do custo interior para alcançar aquela rota. Um custo de tipo 1 é a soma do custo externo e do custo interno utilizados para alcançar aquele roteador. Uma rota de tipo 1 é sempre preferível em relação a uma de tipo 2 para o mesmo destino. Isso é ilustrado no diagrama a seguir.



Conforme mostrado no diagrama acima, o RTA está redistribuindo duas rotas externas para OSPF. Tanto N1 como N2 têm um custo externo de x . A única diferença é que o N1 é redistribuído no OSPF com um tipo métrico 1 e o N2 é redistribuído com um tipo métrico 2. Se seguirmos as rotas à medida que fluem da Área 1 para a Área 0, o custo para atingir o N2, conforme visto no RTB ou no RTC, será sempre x . Os custos internos não são considerados ao longo do caminho. Por outro lado, o custo para alcançar N1 aumenta com o custo interno. O custo é $x+y$, como visto a partir do RTB, e $x+y+z$, como visto a partir do RTC.

Se as rotas externas forem ambas rotas do tipo 2 e os custos externos para a rede de destino forem iguais, o caminho com o menor custo para o ASBR será selecionado como o melhor caminho.

A menos que seja especificado de outra maneira, o tipo externo padrão fornecido aos roteadores externos é tipo 2.



Suponhamos que fossem adicionadas duas rotas estáticas apontando para E0 no RTC:
 16.16.16.0 255.255.255.0 (a notação /24 indica uma máscara de 24 bits que se inicia na parte extrema esquerda) e 128.213.0.0 255.255.0.0. A seguir são mostrados os diferentes comportamentos quando são utilizados parâmetros diferentes no comando **redistribute** no RTC:

```
RTC#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.14.2 255.255.255.0

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
 redistribute static
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
 network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

ip route 16.16.16.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 128.213.0.0 255.255.0.0 Ethernet0
```

```
RTE#
interface Serial0
 ip address 203.250.15.2 255.255.255.252

router ospf 10
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
```

A seguir está a saída de **show ip route** no RTE:

```
RTE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

      203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:02:31, Serial0
O E2 128.213.0.0 [110/20] via 203.250.15.1, 00:02:32, Serial0
```

Observe que apenas a rota externa que apareceu é 128.213.0.0, pois não usamos a palavra-

chave de sub-rede. Lembre-se que se as **palavras-chave de sub-rede** não forem utilizadas, apenas as rotas que não são sub-rede serão redistribuídas. Em nosso caso, 16.16.16.0 é uma rota classe A que está incluída em uma sub-rede e que não foi redistribuída. Como a **palavra-chave métrica** não foi utilizada (ou uma **instrução métrica padrão** no roteador OSPF), o custo alocado para a rota externa é de 20 (o padrão é de 1 para o BGP). Se usarmos o seguinte:

```
redistribute static metric 50 subnets
```

```
RTE#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M
```

```
- mobile, B - BGP
```

```
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

```
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
    16.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
```

```
O E2    16.16.16.0 [110/50] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0
```

```
    203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
```

```
C        203.250.15.0 is directly connected, Serial0
```

```
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0
```

```
O E2 128.213.0.0 [110/50] via 203.250.15.1, 00:00:02, Serial0
```

Observe que, agora, 16.16.16.0 foi exibido e o custo das rotas externas é 50. Uma vez que as rotas externas são do tipo 2 (E2), os custos internos não foram adicionados. Agora, suponhamos que o tipo seja trocado para E1:

```
redistribute static metric 50 metric-type 1 subnets
```

```
RTE#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

```
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
    16.0.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
```

```
O E1    16.16.16.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:04:20, Serial0
```

```
    203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
```

```
C        203.250.15.0 is directly connected, Serial0
```

```
O IA 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:09:41, Serial0
```

```
O E1 128.213.0.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:04:21, Serial0
```

Observe que o tipo foi alterado para E1 e o custo foi acrescido do custo interno de S0, que é 64, o custo total é 64+50=114.

Se adicionarmos um mapa de rotas à configuração do RTC, obteremos o seguinte:

```
RTC#
```

```
interface Ethernet0
```

```
ip address 203.250.14.2 255.255.255.0
```

```
interface Serial1
```

```
ip address 203.250.15.1 255.255.255.252
```



```

router ospf 10
redistribute static metric 50 metric-type 1 subnets route-map STOPUPDATE
network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

ip route 16.16.16.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 128.213.0.0 255.255.0.0 Ethernet0

access-list 1 permit 128.213.0.0 0.0.255.255

route-map STOPUPDATE permit 10
match ip address 1

```

O mapa de rotas acima permitirá que apenas 128.213.0.0 seja redistribuído no OSPF e negará o restante. Isso ocorre porque o 16.16.16.0 não se apresenta mais na tabela de RTE Routing.

RTE#**show ip route**

```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

      203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA   203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 00:00:04, Serial0
O E1   128.213.0.0 [110/114] via 203.250.15.1, 00:00:05, Serial0

```

[Redistribuindo OSPF em outros protocolos](#)


[Uso de uma métrica válida](#)

Sempre que redistribuí o OSPF para outros protocolos, você precisa respeitar as regras desses protocolos. De forma específica, a métrica aplicada deve corresponder à métrica usada por esse protocolo. Por exemplo, a métrica de RIP é uma contagem de saltos que varia de 1 a 16, em que 1 indica que uma rede está a um salto distante e 16 indica que a rede está inalcançável. Por outro lado, o IGRP e o EIGRP exigem uma métrica do formulário:

[default-metric](#) *bandwidth delay reliability loading mtu*

[VLSM](#)

Outro problema a ser considerado é o VLSM (Variable Length Subnet Guide [Manual de sub-rede de comprimento variável])(Appendix C [Apêndice C]). O OSPF pode transportar as informações de sub-rede múltipla para a mesma rede principal, mas outros protocolos, como o RIP e o IGRP (o EIGRP é aprovado com VLS) não podem. Se a mesma rede principal cruzar os limites de OSPF e domínio RIP, as informações de VLSM redistribuídas no RIP ou no IGRP serão perdidas e as rotas estáticas precisarão ser configuradas no RIP ou nos domínios IGRP. O seguinte exemplo ilustra esse problema:



No diagrama acima, o RTE está executando OSPF e o RTA está executando RIP. O RTC está fazendo a redistribuição entre os dois protocolos. O problema é que a rede classe C 203.250.15.0 é dividida em sub-redes de forma variável; ela tem duas máscaras diferentes: 255.255.255.252 e 255.255.255.192. Vamos analisar a configuração e as tabelas de roteamento de RTE e RTA:

```
RTA#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192
router rip
 network 203.250.15.0
```

```
RTC#
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192

interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.252
router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0
router rip
 redistribute ospf 10 metric 2
 network 203.250.15.0
```

RTE#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

Gateway of last resort is not set

```
203.250.15.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    203.250.15.0 255.255.255.252 is directly connected, Serial0
O    203.250.15.64 255.255.255.192
     [110/74] via 203.250.15.1, 00:15:55, Serial0
```

RTA#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

```
203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
```

```
C    203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
```


Observe que o RTE reconheceu que 203.250.15.0 tem duas subredes, enquanto RTA detecta apenas uma subrede (aquela configurada na interface). As informações sobre a sub-rede 203.250.15.0 255.255.255.252 estão perdidas no domínio RIP. Para atingir essa sub-rede, uma rota estática precisa ser configurada no RTA:

```
RTA#  
interface Ethernet0  
ip address 203.250.15.68 255.255.255.192  
router rip  
network 203.250.15.0  
  
ip route 203.250.15.0 255.255.255.0 203.250.15.67
```

Desse modo, o RTA será capaz de alcançar as outras sub-redes.

Redistribuição mútua

A redistribuição mútua entre os protocolos deve ser feita com muito cuidado e de forma controlada. Uma configuração incorreta pode levar a um loop em potencial das informações de roteamento. Uma regra básica para a redistribuição mútua é não permitir que a informação captada de um protocolo seja injetada novamente no mesmo protocolo. As interfaces passivas e listas de distribuição devem ser aplicadas aos roteadores de redistribuição. A filtragem de informações com protocolos link-state, como o OSPF, é uma tarefa complicada. **Distribute-list out** funciona no ASBR para filtrar rotas redistribuídas em outros protocolos. **Distribua lista em** trabalhos em qualquer roteador para evitar que as rotas sejam colocadas na tabela de roteamento, mas isso não evita que pacotes de Link State sejam propagados; roteadores downstream ainda teriam as rotas. É melhor evitar a filtragem de OSPF o máximo possível caso os filtros possam ser aplicados a outros protocolos para evitar loops.



Para ilustrar, suponhamos que o RTA, o RTC, e o RTE estejam executando RIP. RTC e RTA também estão executando OSPF. O RTC e o RTA estão fazendo a redistribuição entre o RIP e o OSPF. Vamos supor que você não queira que o RIP proveniente do RTE seja injetado no domínio de OSPF, por isso coloca uma interface passiva para o RIP em E0 de RTC. Entretanto, você permitiu que o RIP vindo do RTA fosse inserido no OSPF. Aqui está o resultado:

Note: Não use a configuração a seguir.

```
RTE#  
interface Ethernet0  
 ip address 203.250.15.130 255.255.255.192  
  
interface Serial0  
 ip address 203.250.15.2 255.255.255.192  
  
router rip  
 network 203.250.15.0
```

```
RTC#  
interface Ethernet0  
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192  
  
interface Serial1  
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192  
  
router ospf 10  
 redistribute rip metric 10 subnets  
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0  
  
router rip  
 redistribute ospf 10 metric 2  
 passive-interface Ethernet0  
 network 203.250.15.0
```

```
RTA#  
interface Ethernet0  
 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192  
  
router ospf 10  
 redistribute rip metric 10 subnets  
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0  
  
router rip  
 redistribute ospf 10 metric 1  
 network 203.250.15.0
```

RTC#**show ip route**

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
    203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
R       203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.68, 00:01:08, Ethernet0
        [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:11, Serial1
O       203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 00:21:41, Ethernet0
```

Observe que o RTC possui dois caminhos para alcançar a sub-rede 203.250.15.128: Serial1 e Ethernet0 (o E0 é obviamente o caminho errado). Isso ocorreu porque o RTC deu essa entrada ao RTA via OSPF e o RTA a devolveu via RIP porque o RTA não a aprendeu via RIP. Esse exemplo é uma escala bem pequena de loops que podem ocorrer devido a uma configuração incorreta. Em grandes redes, esta situação fica ainda mais séria.

Para corrigir o erro em nosso exemplo, é possível evitar que o RIP seja enviado na Ethernet 0 do RTA através de uma interface passiva. Esse procedimento pode não ser adequado caso alguns roteadores na Ethernet sejam apenas RIP. Nesse caso, é possível permitir que o RTC envie o RIP em Ethernet; dessa maneira, o RTA não o enviará de volta via rede devido ao split horizon (isso pode não funcionar em mídias de NBMA se o split horizon estiver desativado). O horizonte dividido não permite que atualizações sejam retornadas na mesma interface em que foram aprendidas (através do mesmo protocolo). Outro bom método é aplicar as distribute-lists (listas de distribuição) no RTA para impedir que as sub-redes obtidas via OSPF sejam colocadas novamente no RIP do Ethernet. O último será o que usaremos:

```
RTA#
interface Ethernet0
ip address 203.250.15.68 255.255.255.192

router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0

router rip
 redistribute ospf 10 metric 1
 network 203.250.15.0
 distribute-list 1 out ospf 10
```

E a saída da tabela de roteamento do RTC poderia ser:

```
RTF#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

    203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C       203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
R       203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:19, Serial1
O       203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 00:21:41, Ethernet0
```

[Injetando padrões no OSPF](#)

Um Roteador de Limite de Sistema Autônomo (ASBR) pode ser forçado a gerar uma rota padrão no domínio do OSPF. Conforme discutido anteriormente, um roteador se torna um ASBR sem que as rotas são redistribuídas em um domínio OSPF. Entretanto, um ASBR, por padrão, não gera uma rota padrão no domínio de roteamento do OSPF.


Para que o OSPF gere uma rota padrão use o seguinte:

```
default-information originate [always] [metric metric-value]
[metric-type type-value] [route-map map-name]
```

Note: O comando acima deve estar em uma linha.

Há duas maneiras de gerar um padrão. A primeira é anunciar 0.0.0.0 dentro do domínio, mas somente se o próprio ASBR já tiver uma rota padrão. O segundo é anunciar 0.0.0.0 não importando se o ASBR tem uma rota padrão. O último pode ser definido adicionando a palavra chave **always**. Você deve ser cuidadoso ao usar a palavra-chave **always**. Se o seu roteador anunciar um padrão (0.0.0.0) dentro do domínio e não tiver um padrão próprio nem um caminho para atingir os destinos, o roteamento será rompido.

A métrica e o tipo de métrica são o custo e o tipo (E1 ou E2) atribuídos à rota padrão. O mapa da rota especifica o conjunto de condições que precisam ser atendidas para que o padrão seja gerado.



Suponhamos que o RTE esteja injetando uma rota padrão 0.0.0.0 no RIP. O RTC terá um gateway de último recurso de 203.250.15.2. O RTC não irá propagar o padrão para o RTA até que configuremos o RTC com um **comando default-information originate**.

```
RTC#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
Gateway of last resort is 203.250.15.2 to network 0.0.0.0
```

```
203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
C    203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C    203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
R    203.250.15.128 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:17, Serial1
```

```
O      203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 2d23, Ethernet0
R*    0.0.0.0 0.0.0.0 [120/1] via 203.250.15.2, 00:00:17, Serial1
      [120/1] via 203.250.15.68, 00:00:32, Ethernet0
```

RTA#

```
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192
```

```
interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192
```

```
router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 0
 default-information originate metric 10
```

```
router rip
 redistribute ospf 10 metric 2
 passive-interface Ethernet0
 network 203.250.15.0
```

RTA#**show ip route**

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

Gateway of last resort is 203.250.15.67 to network 0.0.0.0

```
      203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 4 subnets
O      203.250.15.0 [110/74] via 203.250.15.67, 2d23, Ethernet0
C      203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
O E2   203.250.15.128 [110/10] via 203.250.15.67, 2d23, Ethernet0
C      203.250.15.192 is directly connected, Ethernet1
O*E2  0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:17, Ethernet0
```

Observe que o RTA captou 0.0.0.0 como uma rota externa com métrica 10. O gateway do último recurso é definido como 203.250.15.67, conforme esperado.

[Dicas de design OSPF](#)

O OSPF RFC (1583) não especificou nenhuma diretriz para o número de roteadores em uma área, nem o número de vizinhos por segmento, nem qual a melhor forma de arquitetar uma rede. Pessoas diferentes têm abordagens diferentes para designar redes de OSPF. É importante lembrar que qualquer protocolo pode falhar sob pressão. A idéia é não "desafiar" o protocolo, mas, em vez disso, trabalhar com ele para obter o melhor comportamento. A seguir, é exibida uma lista de itens a serem considerados.

[Número de roteadores por área](#)

O número máximo de roteadores por área depende de diversos fatores, incluindo o seguinte:

Que tipo de área você tem?

Qual tipo de potência de unidade central de processamento você tem nessa área?

Que tipos de mídias?

Você executará o OSPF no modo NBMA?

A rede NBMA está engrenada?

Você possui muitos LSAs externos na rede?


Outras áreas estão bem resumidas?

Por essa razão, é difícil especificar um número máximo de roteadores por área. Consulte a área de vendas local ou o engenheiro de sistema para obter ajuda sobre o design da rede específica.

Número de vizinhos


O número de roteadores conectados à mesma LAN também é importante. Cada LAN tem um DR e um BDR que criam adjacências com todos os demais roteadores. Quanto menos vizinhos houver na LAN, menor será o número de adjacências que um DR ou BDR terá que construir. Isso depende da potência do seu roteador. Você sempre pode alterar a prioridade do OSPF para selecionar seu DR. Se possível, experimente evitar que o mesmo roteador seja o DR em mais de um segmento. Se a seleção de DR tiver por base o RID mais alto, um roteador poderá se transformar acidentalmente em um DR em todos os segmentos aos quais ele estiver conectado. Esse roteador estaria fazendo esforço extra enquanto outros roteadores estão ociosos.

More neighbors = more work for DR/BDR




Número de áreas por ABR

Os ABRs manterão uma cópia do banco de dados de todas as áreas que eles servem. Se um roteador estiver conectado a cinco áreas, por exemplo, precisará manter uma lista de cinco bancos de dados diferentes. O número de áreas por ABR é um número que depende de muitos fatores, incluindo o tipo de área (normal, stub, NSSA), a potência da unidade central de processamento do ABR, o número de rotas por área e o número de rotas externas por área. Por esse motivo, um número específico de áreas por ABR não pode ser recomendado. Obviamente, é melhor não sobrecarregar um ABR quando é sempre possível distribuir as áreas por outros roteadores. O diagrama a seguir mostra a diferença entre um ABR contendo cinco bancos de dados diferentes (incluindo a área 0) e dois ABRs contendo três bancos de dados cada. Novamente, são apenas diretrizes. Quanto mais áreas você configurar por ABR, menor desempenho você obterá. Em alguns casos, o desempenho mais baixo pode ser tolerado.



Malha cheia vs. malha parcial

As nuvens sem broadcast multiacesso (NBMA), como o Frame Relay ou o X.25, sempre significam um desafio. A combinação de pouca largura de banda e muitos estados de enlaces é sinal de problemas. Foi comprovado que uma topologia de malha parcial comporta-se muito melhor do que uma de malha cheia. Uma rede cuidadosamente disposta ponto-a-ponto ou ponto a multiponto funciona bem melhor do que redes multiponto que têm de resolver problemas de DR.



Problemas com memória

Não é fácil calcular a quantidade de memória necessária para uma configuração do OSPF específica. Problemas de memória normalmente acontecem quando muitas rotas externas são inseridas em um domínio de OSPF. Uma área de backbone com 40 roteadores e uma rota padrão para o mundo exterior teria menos problemas de memória comparado à área de backbone com 4 roteadores e 33.000 rotas internas injetadas no OSPF.

A memória também pode ser conservada com o uso de um bom design de OSPF. A compactação nos roteadores de borda de área e o uso de áreas de stub podem diminuir ainda mais o número de rotas trocadas.


[A memória total usada pelo OSPF é a soma da memória usada na tabela de roteamento \(show ip route summary\) e a memória usada no banco de dados de Link-State.](#) Os números a seguir são estimativas práticas. Cada entrada da tabela de roteamento consumirá aproximadamente 300 e 280 bytes mais 44 bytes por caminho extra. Cada LSA consumirá uma carga adicional de 100 bytes mais o tamanho do anúncio real link-state, possivelmente mais 60 a 100 bytes (para links de roteador, isso depende do número de interfaces no roteador). Isso deve ser adicionado à memória utilizada por outros processos e pelo próprio IOS. Se você realmente deseja saber o número exato, você pode fazer um **show memory** com e sem o OSPF ligado. A diferença na memória do processador utilizada será a resposta (guarde uma cópia de backup das configurações).

Normalmente, uma tabela de roteamento com menos de 500 K bytes pode ser acomodada com 2 a 4 MB de RAM; Grandes redes com mais de 500K podem precisar de 8 a 16 MB ou 32 a 64 MB se rotas completas forem injetadas da Internet.

[Resumo](#)

O protocolo OSPF definido na RFC 1583 oferece um protocolo aberto de alta funcionalidade que permite que redes de vários fornecedores se comuniquem utilizando a família de protocolos TCP/IP. Alguns dos benefícios do OSPF são convergência rápida, VLSM, autenticação, segmentação hierárquica, compactação de rotas e agregação que são necessários para lidar com redes grandes e complicadas.

[Apêndice A: Sincronização de banco de dados de estado de link](#)



No diagrama acima, os roteadores no mesmo segmento passam por uma série de estados antes de formar uma adjacência bem-sucedida. A eleição de vizinho e DR é feita através do protocolo de saudação. Sempre que um roteador ver-se no pacote de saudação de seu vizinho, o estado muda para "2-Way". Nesse ponto, a eleição de DR e BDR é realizada em segmentos de acessos múltiplos. O roteador continuará a formação de uma adjacência com um vizinho se um dos dois roteadores for um DR ou um BDR, ou se estiverem conectados por meio de um link virtual ou ponto a ponto.

No estado **Exstart**, os dois vizinhos formam uma relação de Mestre/Escravo, em que eles

concordam com um número de sequência inicial. O número de sequência é utilizado para detectar Anúncios Link-State duplicados (LSA).

No **estado Exchange**, os Pacotes Database Description (DD) serão trocados. Trata-se de anúncios link-state abreviados no formato de cabeçalhos link-state. O cabeçalho fornece informações suficientes para identificar um enlace. O nó mestre envia os pacotes DD, que são confirmados com os pacotes DD do nó escravo. Todas as adjacências em estado de intercâmbio ou mais são usadas pelo procedimento de inundação. Essas adjacências são inteiramente capazes de transmitir e de receber todos os tipos de pacotes de protocolo de roteamento OSPF.

No **estado de Loading**, os pacotes de solicitação de estado de link são enviados para os vizinhos, pedindo mais anúncios recentes que foram descobertos, mas ainda não foram recebidos. Cada roteador constrói uma lista dos LSAs necessários para atualizar suas adjacências. Uma **lista de retransmissão** é mantida, para assegurar que todo LSA seja reconhecido. Para especificar o número de segundos entre retransmissões do anúncio link-state para a adjacência, você pode se usar:


[ip ospf retransmit-interval](#) *seconds*

Pacotes de atualização de estados de links são enviados em resposta a pacotes de requisição. Os pacotes de atualização link-state serão inundados em todas as adjacências.

No estado **Full** (Completo), os roteadores vizinhos são totalmente adjacentes. Os bancos de dados para uma área comum são correspondências exatas entre os roteadores adjacentes.

Cada LSA tem um **campo de idade** que é aumentado periodicamente enquanto ele está no banco de dados ou à medida que é inundado por toda a área. Quando um LSA atinge um **Período máximo**, ele é liberado do banco de dados caso ele não esteja em nenhuma lista de retransmissões dos vizinhos.

[Anúncios de estado de enlace](#)



Os anúncios link-state são divididos em cinco tipos. Links de Roteador (RL) são gerados por todos os roteadores. Esses links descrevem o estado das interfaces do roteador dentro de uma área específica. Esses links são inundados apenas dentro da área do roteador. Os links de rede (NL) são gerados por um DR de um segmento específico; esses são uma indicação dos roteadores conectados a esse segmento. Os Links de Resumo (SL) são os links interárea (tipo 3); esses links listarão as redes dentro de outras áreas, mas que ainda pertencem ao sistema autônomo. Os enlaces de resumo são injetados pelo ABR do backbone em outras áreas e de outras áreas no backbone. Esses enlaces são usados para agregação entre áreas. Outros tipos de links de resumo são os links de resumo asbr. Estes são os enlaces tipo 4 que apontam para o ASRB. Isso garante que todos os roteadores saibam o caminho de saída do sistema autônomo. O último tipo é o 5, Links Externos (EL); esses são injetados pelo ASBR no domínio.

O diagrama acima ilustra os diferentes tipos de enlace. O RTA gera um enlace de roteador (RL) na área 1 e também gera um enlace de rede (NL), uma vez que ele é o DR desse segmento em particular. O RTB é um ABR e gera o RL nas áreas 1 e 0. O RTB também gera links de resumo nas áreas 1 e 0. Esses links representam a lista de redes que são permutadas entre as duas áreas. Um link de resumo de ASBR também é injetado pelo RTB na área 1. Essa é uma indicação da existência do RTD, o roteador de limite de sistema autônomo (ASBR). De forma similar ao RTC, que é um outro ABR, ele gera o RL para as áreas 0 e 2, e um SL (3) na área 2 (uma vez que não está anunciando nenhum ASBR), e um SL (3,4) na área 0 que está anunciando o RTD. O RTD gera um RL para a área 2 e um EL para as rotas externas conhecidas via BGP. Os roteadores externos serão "inundados" em todo o domínio.

A tabela a seguir é um resumo dos anúncios sobre o estado do link.

Ti po de L	Descrição do Anúncio

S	
1	Anúncios de link do roteador. Gerados pelo roteador para cada área a que pertence. Descrevem os estados do link do roteador para a área. São inundados apenas em uma área específica.
2	Anúncios do link de rede. Gerados por Roteadores Designados. Descrevem o conjunto de roteadores vinculados a uma rede específica. Inundados na área que contém a rede.
3 ou 4	Resumo dos anúncios de enlace. Gerados por roteadores de Borda de Área. Descrevem rotas interárea (entre áreas). O tipo 3 descreve as rotas para redes, utilizadas também para agregar rotas. O tipo 4 descreve rotas para o ASBR.
5	Anúncios de enlace externo de AS. Originado por ASBR. Eles descrevem rotas para destinos externos ao AS. Tudo inundado exceto as áreas de stub.

[Se você verificar o banco de dados do OSPF detalhadamente, usando o comando `show ip ospf database detail`, verá palavras-chaves diferentes, como `Dados de Link`, `ID de Link` e `ID Link-state`.](#)

Esses termos se tornam confusos porque o valor de cada um depende do tipo de link-state e do tipo de link. Nós vamos examinar esta terminologia e vamos fornecer um exemplo detalhado no banco de dados OSPF como visto a partir do roteador.

O ID do estado do enlace basicamente define a identidade do estado do enlace dependendo do tipo de LS. **Links de Roteador** são identificados pelo ID do roteador (RID) que originou o anúncio. **Os Links de Rede** são identificados pelo endereço IP relativo do DR. Isso faz sentido porque os Links de Rede são originados pelo Roteador Designado. **Os Links de Resumo** (tipo 3) são identificados pelos números de rede IP dos destinos para os quais eles estão apontando. Os **links de resumo ASBR** (links de resumo tipo 4) são identificados pelo RID do ASBR. Finalmente, os **links externos** são identificados pelos números das redes IP dos destinos externos para os quais estão apontando. A tabela a seguir resume estas informações:

Tip o de LS	O ID Link State (na visualização de alto nível do banco de dados ao referenciar um roteador denominado ID do Link)
1	O RID (ID de roteador) do roteador de origem.
2	O endereço IP da interface do roteador designado da rede.
3	O número de rede de destino.
4	A identificação do roteador de borda AS descrito.
5	O número de rede externo.

Em seguida, descreveremos os diferentes links disponíveis:

Links de rede de stub: Esse termo não tem nada a ver com áreas de stub. Um segmento de stub é um segmento que possui somente um roteador anexo. Um segmento Ethernet ou Token Ring que possui um roteador conectado é considerado um link para uma rede stub. Uma interface de loopback também é considerada um link para a rede de stub com uma máscara 255.255.255.255 (rota do Host).

Enlaces ponto-a-ponto: Podem ser conexões de enlaces seriais ponto a ponto (subinterfaces) físicas ou lógicas. Esses links poderiam ser numerados (um endereço IP é configurado no link) ou não numerado.

Enlaces de trânsito: Essas interfaces são conectadas a redes com mais de um roteador, portanto o nome transição.

Links virtuais: Esses são enlaces lógicos, que conectam áreas sem conexões físicas ao backbone. Links virtuais são tratados como enlaces ponto-a-ponto numerados.

O **ID do link** é uma identificação do próprio link. É diferente para cada tipo de link. Um **link de trânsito** é identificado pelo endereço IP do DR nesse link. Um link ponto a ponto numerado é identificado pelo RID do roteador vizinho no link ponto a ponto. **Os links virtuais são idênticos aos links ponto a ponto.** Finalmente, as **redes stub** são identificadas pelo endereço IP da interface para a rede stub. A tabela a seguir resume estas informações:


Tipo de link	ID de link (se aplica aos links individuais)
Ponto a ponto	ID do roteador vizinho
Link para a rede de trânsito	Endereço de interface de DR
Link para rede stub (No caso de a máscara de loopback ser 255.255.255.255).	Número de rede/sub-rede
Link virtual	ID do roteador vizinho

Os **dados de link** são o endereço IP do link, exceto para rede stub em que os dados de link são a máscara de rede.

Tipo de link	Dados de Link
Rede stub	Máscara de rede
Outras redes (se aplica apenas aos links de roteador)	Endereço associado da interface de IP do roteador

Finalmente, um **Roteador de Anúncio** é o RID do roteador que enviou o LSA.

[Exemplo de banco de dados OSPF](#)



Considerando-se o diagrama da rede acima, as configurações a seguir e as tabelas de rotas de IP, vamos considerar as diferentes formas de compreender o banco de dados do OSPF.

```

RTA#
interface Loopback0
 ip address 203.250.13.41 255.255.255.255

interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.68 255.255.255.192

interface Ethernet1
 ip address 203.250.15.193 255.255.255.192

router ospf 10
 network 203.250.0.0 0.0.255.255 area 0

```

RTA#show ip route

```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

```

```

Gateway of last resort is 203.250.15.67 to network 0.0.0.0

   203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
O E2   203.250.16.128 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0
   203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
C      203.250.13.41 is directly connected, Loopback0
   203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets
O IA   203.250.15.0 [110/74] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0
C      203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
C      203.250.15.192 is directly connected, Ethernet1
O*E2  0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.67, 00:00:50, Ethernet0

```

```

RTE#
ip subnet-zero

interface Ethernet0
 ip address 203.250.16.130 255.255.255.192

interface Serial0
 ip address 203.250.15.2 255.255.255.192

```



```
router ospf 10
 redistribute rip metric 10 subnets
 network 203.250.15.0 0.0.0.63 area 1
 default-information originate metric 10
```

```
router rip
 network 203.250.16.0
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0
```

RTE#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
```

```
203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
C      203.250.16.128 is directly connected, Ethernet0
203.250.13.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O IA   203.250.13.41 255.255.255.255
       [110/75] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0
203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets
C      203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O IA   203.250.15.64 [110/74] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0
O IA   203.250.15.192 [110/84] via 203.250.15.1, 00:16:31, Serial0
S*    0.0.0.0 0.0.0.0 is directly connected, Ethernet0
```

```
RTC#
```

```
ip subnet-zero
```

```
interface Ethernet0
 ip address 203.250.15.67 255.255.255.192
```

```
interface Serial1
 ip address 203.250.15.1 255.255.255.192
```

```
router ospf 10
 network 203.250.15.64 0.0.0.63 area 0
 network 203.250.15.0 0.0.0.63 area 1
```

RTF#show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
```

```
Gateway of last resort is 203.250.15.2 to network 0.0.0.0
```

```
203.250.16.0 255.255.255.192 is subnetted, 1 subnets
O E2   203.250.16.128 [110/10] via 203.250.15.2, 04:49:05, Serial1
203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O      203.250.13.41 [110/11] via 203.250.15.68, 04:49:06, Ethernet0
203.250.15.0 255.255.255.192 is subnetted, 3 subnets
C      203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C      203.250.15.64 is directly connected, Ethernet0
O      203.250.15.192 [110/20] via 203.250.15.68, 04:49:06, Ethernet0
O*E2  0.0.0.0 0.0.0.0 [110/10] via 203.250.15.2, 04:49:06, Serial1
```

Visão Geral do Banco de Dados

RTC#show ip ospf database

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
203.250.15.67	203.250.15.67	48	0x80000008	0xB112	2
203.250.16.130	203.250.16.130	212	0x80000006	0x3F44	2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
203.250.13.41	203.250.15.67	602	0x80000002	0x90AA
203.250.15.64	203.250.15.67	620	0x800000E9	0x3E3C
203.250.15.192	203.250.15.67	638	0x800000E5	0xA54E

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
203.250.13.41	203.250.13.41	179	0x80000029	0x9ADA	3
203.250.15.67	203.250.15.67	675	0x800001E2	0xDD23	1

Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
203.250.15.68	203.250.13.41	334	0x80000001	0xB6B5

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
203.250.15.0	203.250.15.67	792	0x80000002	0xAEED

Summary ASB Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
203.250.16.130	203.250.15.67	579	0x80000001	0xF9AF

AS External Link States

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Tag
0.0.0.0	203.250.16.130	1787	0x80000001	0x98CE	10
203.250.16.128	203.250.16.130	5	0x80000002	0x93C4	0

Essa é uma consulta geral em todo o banco de dados OSPF. O banco de dados é listado de acordo com as áreas. Nesse caso, estamos olhando para um banco de dados do RTC que é um ABR. Os bancos de dados das áreas 1 e 0 estão listados. A área 1 é composta de enlaces de roteador e enlaces resumidos. Não existe nenhum link de rede porque não existe nenhum DR em alguns dos segmentos na área 1. Não existe nenhum link ASBR de resumo na área 1 porque o único ASBR está na área 0. Os links externos não pertencem a nenhuma área específica, pois estão completamente inundados. Observe que todos os links são cumulativos coletados de todos os roteadores em uma área.

Nós nos concentraremos principalmente no banco de dados na área 0. O ID de Link indicado aqui é realmente o ID Link-State. Essa é uma representação do roteador inteiro, não de um link específico. Isso é um pouco confuso, mas lembre-se de que este ID de enlace de alto nível (deveria ser ID do estado do enlace) representa todo o roteador e não apenas um enlace.

Links de Roteador

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
203.250.13.41	203.250.13.41	179	0x80000029	0x9ADA	3
203.250.15.67	203.250.15.67	675	0x800001E2	0xDD23	1

Começaremos com os router links. Há duas entradas listadas para 203.250.13.41 e 203.250.15.67, esses são os RID dos dois roteadores na área 0. O número de links na área 0 para cada roteador também é indicado. O RTA tem três enlaces para a área 0 e o RTC tem um enlace. Segue-se uma exibição detalhada dos links de roteador do RTC:

```
RTC#show ip ospf database router 203.250.15.67
```

```
OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)
```

```
Router Link States (Area 1)
```

```
LS age: 1169
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.15.67
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000008
Checksum: 0xB112
Length: 48
Area Border Router
Number of Links: 2

Link connected to: another Router (point-to-point)
(Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.16.130
(Link Data) Router Interface address: 203.250.15.1
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.0
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 64
```

Uma coisa a ser observada aqui é que o OSPF gera um link de stub extra para cada interface ponto a ponto. Não fique confuso se a contagem de links for maior do que o número de interfaces físicas.

Router Link States (Area 0)

```
LS age: 1227
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.15.67
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xA041
Length: 36
Area Border Router
Number of Links: 1
```

```
Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
(Link Data) Router Interface address: 203.250.15.67
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10
```

Observe que o ID do Link é igual ao endereço IP (não o RID) do DR vinculado; nesse caso, é 203.250.15.68. O dados de link compõem o próprio endereço IP do RTC.

Enlaces de rede

```
Router Link States (Area 0)
```

```
LS age: 1227
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.15.67
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xA041
Length: 36
Area Border Router
Number of Links: 1
```

```
Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
(Link Data) Router Interface address: 203.250.15.67
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10
```

Um link de rede está listado, indicado pelo endereço IP da interface (não o RID) do DR, nesse caso, 203.250.15.68. A seguir, uma visão detalhada dessa entrada:

```
RTC#show ip ospf database network
```

```
OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)
```

```
Net Link States (Area 0)
```

```
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1549
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Network Links
Link State ID: 203.250.15.68 (address of Designated Router)
Advertising Router: 203.250.13.41
LS Seq Number: 80000002
Checksum: 0xB4B6
Length: 32
Network Mask: 255.255.255.192

Attached Router: 203.250.13.41
Attached Router: 203.250.15.67
```

Observe que o link de rede lista os RIDs dos roteadores vinculados à rede de trânsito; nesse caso, os RID do RTA e do RTC estão listados.

Links de resumo

```
Summary Net Link States (Area 0)
```

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
203.250.15.0	203.250.15.67	792	0x80000002	0xAEED

Area 0 has one summary link represented by the IP network address of the link 203.250.15.0. This link was injected by the ABR RTC from area 1 into area 0. A detailed view of this summary link follows, summary links for area 1 are not listed here:

```
RTC#show ip ospf database summary (area 1 is not listed)
```

Summary Net Link States (Area 0)

LS age: 615
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xACBE
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 64

Links de Resumo ASBR

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
203.250.15.0	203.250.15.67	792	0x80000002	0xAEED

Area 0 has one summary link represented by the IP network address of the link 203.250.15.0. This link was injected by the ABR RTC from area 1 into area 0. A detailed view of this summary link follows, summary links for area 1 are not listed here:

```
RTC#show ip ospf database summary (area 1 is not listed)
```

Summary Net Link States (Area 0)

LS age: 615
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xACBE
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 64

Esta é uma indicação de quem é o ASBR. Nesse caso, o ASBR é representado em RTE por seu RID 203.250.16.130. O roteador de anúncio desta entrada na área 0 é RTC com RID 203.250.15.67. Segue-se uma exibição detalhada da entrada do ASBR de resumo:

```
RTC#show ip ospf database asbr-summary
```

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Summary ASB Link States (Area 0)

LS age: 802

```
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 203.250.16.130 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xF5B1
Length: 28
Network Mask: 0.0.0.0 TOS: 0 Metric: 64
```

Links Externos

```
RTC#show ip ospf database asbr-summary
```

```
OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)
```

```
Summary ASB Link States (Area 0)
```

```
LS age: 802
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 203.250.16.130 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xF5B1
Length: 28
Network Mask: 0.0.0.0 TOS: 0 Metric: 64
```

Temos dois links externos, o primeiro é o 0.0.0.0 injetado no OSPF por meio do comando **default-information originate**. A outra entrada é a rede 203.250.16.12 8, que é injetada no OSPF pela redistribuição. O roteador que anuncia essas redes é 203.250.16.130, o RID de RTE. A seguir está uma visão detalhada das rotas externas:

```
RTC#show ip ospf database external
```

```
OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)
```

```
AS External Link States
```


```
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 208
Options: (No TOS-capability)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )
Advertising Router: 203.250.16.130
LS Seq Number: 80000002
Checksum: 0x96CF
Length: 36
Network Mask: 0.0.0.0
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
TOS: 0
Metric: 10
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 10
```

```
Routing Bit Set on this LSA
LS age: 226
Options: (No TOS-capability)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 203.250.16.128 (External Network Number)
Advertising Router: 203.250.16.130
LS Seq Number: 80000002
```

Checksum: 0x93C4
Length: 36
Network Mask: 255.255.255.192
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
TOS: 0
Metric: 10
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0

Anote o endereço de encaminhamento. Sempre que esse endereço for 0.0.0.0, indica que é possível atingir as rotas externas por meio do roteador de anúncio que, nesse caso, é 203.250.16.130. Esse é o motivo pelo qual a identidade do ASBR é injetada pelos ABRs em outras áreas usando links sumários ASBR.

Esse endereço de encaminhamento nem sempre é 0.0.0.0. Em alguns casos, poderia ser o endereço IP de outro roteador no mesmo segmento. O diagrama a seguir ilustrará esta situação:



Na situação acima, o RTB está executando BGP com RTA e OSPF com o restante do domínio. RTA não está executando OSPF. O RTB está redistribuindo rotas de BGP no OSPF. De acordo com o OSPF, o RTB é um ASBR que anuncia rotas externas. O endereço de encaminhamento, nesse caso, é definido como 125.211.1.1 e não como o roteador de anúncio (0.0.0.0) RT B. Isso faz sentido porque não há nenhuma necessidade de fazer o salto extra. É importante lembrar que os roteadores dentro do domínio OSPF devem ser capazes de alcançar o endereço de encaminhamento via OSPF para que as rotas externas sejam colocadas na tabela de roteamento IP. Se o endereço de encaminhamento for alcançado por meio de algum outro protocolo ou não estiver acessível, as entradas externas estariam no banco de dados, mas não na tabela de IP Routing.

Outra situação surgiria se ambos, RTB e RTC, fossem ASBRs (RTC também executando o BGP com RTA). Nessa situação, a fim de eliminar a duplicação do esforço, um dos dois roteadores não anunciará (liberará) as rotas externas. O roteador com RID superior vencerá.

O banco de dados completo

Finalmente, essa é uma lista de todo o banco de dados como um exercício. Agora, você poderá revisar cada entrada e explicar o que está acontecendo:

```
RTC#show ip ospf database router
```

```
OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)
```

```
Router Link States (Area 1)
```

LS age: 926
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.15.67
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000035
Checksum: 0x573F
Length: 48
Area Border Router
Number of Links: 2
Link connected to: another Router (point-to-point)
 (Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.16.130
 (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.1
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
 (Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.0
 (Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Routing Bit Set on this LSA

LS age: 958
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.16.130
Advertising Router: 203.250.16.130
LS Seq Number: 80000038
Checksum: 0xDA76
Length: 48
AS Boundary Router
Number of Links: 2

Link connected to: another Router (point-to-point)
 (Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.15.67
 (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.2
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
 (Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.0
 (Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Router Link States (Area 0)

Routing Bit Set on this LSA

LS age: 1107
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.13.41
Advertising Router: 203.250.13.41
LS Seq Number: 8000002A
Checksum: 0xC0B0
Length: 60
AS Boundary Router
Number of Links: 3

Link connected to: a Stub Network
 (Link ID) Network/subnet number: 203.250.13.41

(Link Data) Network Mask: 255.255.255.255
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Stub Network
(Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.192
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10

Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
(Link Data) Router Interface address: 203.250.15.68
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10

LS age: 1575
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.15.67
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000028
Checksum: 0x5666
Length: 36
Area Border Router
Number of Links: 1

Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
(Link Data) Router Interface address: 203.250.15.67
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10

RTC#show ip ospf database network

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Net Link States (Area 0)

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1725
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Network Links
Link State ID: 203.250.15.68 (address of Designated Router)
Advertising Router: 203.250.13.41
LS Seq Number: 80000026
Checksum: 0x6CDA
Length: 32
Network Mask: 255.255.255.192
Attached Router: 203.250.13.41
Attached Router: 203.250.15.67

RTC#show ip ospf database summary

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Summary Net Link States (Area 1)

LS age: 8
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.13.41 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67

LS Seq Number: 80000029
Checksum: 0x42D1
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.255 TOS: 0 Metric: 11

LS age: 26
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.64 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000030
Checksum: 0xB182
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 10

LS age: 47
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.192 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000029
Checksum: 0x1F91
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 20

Summary Net Link States (Area 0)

LS age: 66
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000025
Checksum: 0x68E0
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 64

RTC#show ip ospf asbr-summary

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Summary ASB Link States (Area 0)

LS age: 576
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 203.250.16.130 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000024
Checksum: 0xB3D2
Length: 28
Network Mask: 0.0.0.0 TOS: 0 Metric: 64

RTC#show ip ospf database external

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

AS External Link States

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 305
Options: (No TOS-capability)

224.0.0.5 será mapeado para 01-00-5E-00-00-05

224.0.0.6 será mapeado para 01-00-5E-00-00-06

O OSPF utiliza difusão em redes Token Ring.

Apêndice C: Máscaras de sub-rede de comprimento variável (VLSM)

A seguir está um gráfico de conversão binária/decimal:


	00 00	01 01	10 10	11 11	00 00	01 01	10 10	11 11	00 00	01 01	10 10	11 11	00 00	01 01	10 10	11 11
0	00 00	1 6	00 00	3 2	00 00	4 8	00 00	6 4	00 00	8 0	00 00	9 6	00 00	1 1	2 2	00 00
1	00 01	1 7	00 01	3 3	00 01	4 9	00 01	6 5	00 01	8 1	00 01	9 7	00 01	1 1	3 3	00 01
2	00 10	1 8	00 10	3 4	00 10	5 0	00 10	6 6	00 10	8 2	00 10	9 8	00 10	1 1	4 4	00 10
3	00 11	1 9	00 11	3 5	00 11	5 1	00 11	6 7	00 11	8 3	00 11	9 9	00 11	1 1	5 5	00 11
4	01 00	2 0	01 00	3 6	01 00	5 2	01 00	6 8	01 00	8 4	01 00	1 0	01 00	1 1	6 6	01 00
5	01 01	2 1	01 01	3 7	01 01	5 3	01 01	6 9	01 01	8 5	01 01	1 0	01 01	1 1	7 7	01 01
6	01 10	2 2	01 10	3 8	01 10	5 4	01 10	7 0	01 10	8 6	01 10	1 0	01 10	1 1	8 8	01 10
7	01 11	2 3	01 11	3 9	01 11	5 5	01 11	7 1	01 11	8 7	01 11	1 0	01 11	1 1	9 9	01 11
8	10 00	2 4	10 00	4 0	10 00	5 6	10 00	7 2	10 00	8 8	10 00	1 0	10 00	1 2	0 0	10 00
9	10 01	2 5	10 01	4 1	10 01	5 7	10 01	7 3	10 01	8 9	10 01	1 0	10 01	1 2	1 1	10 01
10	10 10	2 6	10 10	4 2	10 10	5 8	10 10	7 4	10 10	9 0	10 10	1 0	10 10	1 2	2 2	10 10
11	10 11	2 7	10 11	4 3	10 11	5 9	10 11	7 5	10 11	9 1	10 11	1 0	10 11	1 2	1 1	10 11

												7		3	
1 2	11 00	2 8	11 00	4 4	11 00	6 0	11 00	7 6	11 00	9 2	11 00	1 0 8	11 00	1 2 4	11 00
1 3	11 01	2 9	11 01	4 5	11 01	6 1	11 01	7 7	11 01	9 3	11 01	1 0 9	11 01	1 2 5	11 01
1 4	11 10	3 0	11 10	4 6	11 10	6 2	11 10	7 8	11 10	9 4	11 10	1 1 0	11 10	1 2 6	11 10
1 5	11 11	3 1	11 11	4 7	11 11	6 3	11 11	7 9	11 11	9 5	11 11	1 1 1	11 11	1 2 7	11 11
	10 00		10 01		10 10		10 11		11 00		11 01		11 10		11 11
1 2 8	00 00	1 4 4	00 00	1 6 0	00 00	1 7 6	00 00	1 9 2	00 00	2 0 8	00 00	2 2 4	00 00	2 4 0	00 00
1 2 9	00 01	1 4 5	00 01	1 6 1	00 01	1 7 7	00 01	1 9 3	00 01	2 0 9	00 01	2 2 5	00 01	2 4 1	00 01
1 3 0	00 10	1 4 6	00 10	1 6 2	00 10	1 7 8	00 10	1 9 4	00 10	2 1 0	00 10	2 2 6	00 10	2 4 2	00 10
1 3 1	00 11	1 4 7	00 11	1 6 3	00 11	1 7 9	00 11	1 9 5	00 11	2 1 1	00 11	2 2 7	00 11	2 4 3	00 11
1 3 2	01 00	1 4 8	01 00	1 6 4	01 00	1 8 0	01 00	1 9 6	01 00	2 1 2	01 00	2 2 8	01 00	2 4 4	01 00
1 3 3	01 01	1 4 9	01 01	1 6 5	01 01	1 8 1	01 01	1 9 7	01 01	2 1 3	01 01	2 2 9	01 01	2 4 5	01 01
1 3 4	01 10	1 5 0	01 10	1 6 6	01 10	1 8 2	01 10	1 9 8	01 10	2 1 4	01 10	2 3 0	01 10	2 4 6	01 10
1 3 5	01 11	1 5 1	01 11	1 6 7	01 11	1 8 3	01 11	1 9 9	01 11	2 1 5	01 11	2 3 1	01 11	2 4 7	01 11
1 3 6	10 00	1 5 2	10 00	1 6 8	10 00	1 8 4	10 00	2 0 0	10 00	2 1 6	10 00	2 3 2	10 00	2 4 8	10 00
1 3 7	10 01	1 5 3	10 01	1 6 9	10 01	1 8 5	10 01	2 0 1	10 01	2 1 7	10 01	2 3 3	10 01	2 4 9	10 01
1 3 8	10 10	1 5 4	10 10	1 7 0	10 10	1 8 6	10 10	2 0 2	10 10	2 1 8	10 10	2 3 4	10 10	2 5 0	10 10
1	10	1	10	1	10	1	10	2	10	2	10	2	10	2	10

3 9	11	5 5	11	7 1	11	8 7	11	0 3	11	1 9	11	3 5	11	5 1	11
1 4 0	11 00	1 5 6	11 00	1 7 2	11 00	1 8 8	11 00	2 0 4	11 00	2 2 0	11 00	2 3 6	11 00	2 5 2	11 00
1 4 1	11 01	1 5 7	11 01	1 7 3	11 01	1 8 9	11 01	2 0 5	11 01	2 2 1	11 01	2 3 7	11 01	2 5 3	11 01
1 4 2	11 10	1 5 8	11 10	1 7 4	11 10	1 9 0	11 10	2 0 6	11 10	2 2 2	11 10	2 3 8	11 10	2 5 4	11 10
1 4 3	11 11	1 5 9	11 11	1 7 5	11 11	1 9 1	11 11	2 0 7	11 11	2 2 3	11 11	2 3 9	11 11	2 5 5	11 11

A ideia atrás das máscaras de sub-rede de comprimento variável é oferecer mais flexibilidade ao dividir uma rede principal em várias sub-redes, com a capacidade de manter um número adequado de hosts em cada sub-rede. Sem VLS, apenas uma máscara de sub-rede pode ser aplicada a uma rede principal. Isso restringe o número de hosts considerando-se o número de sub-redes exigidas. Se você selecionar a máscara a fim de ter sub-redes suficientes, não poderá atribuir host suficientes em cada sub-rede. O mesmo ocorre no caso dos hosts; uma máscara que permite que hosts suficientes possam não oferecer espaço suficiente na sub-rede.

Por exemplo, suponhamos que uma rede de classe C 192.214.11.0 lhe tivesse sido atribuída e você precisasse dividir essa rede em três sub-redes, com 100 hosts em uma sub-rede e 50 hosts para cada uma das sub-redes restantes. Ignore os dois limites finais 0 e 255, e teoricamente você terá 256 endereços disponíveis (192.214.11.0 a 192.214.11.255). Isso não pode ser feito sem VLSM.



Há muitas máscaras de sub-rede que podem ser utilizadas; observe que uma máscara deve ter um número contíguo de números 1 que se iniciem da esquerda, e o resto dos bits todos 0s.

```
RTC#show ip ospf database router
```

```
OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)
```

```
Router Link States (Area 1)
```

```
LS age: 926
```

```
Options: (No TOS-capability)
```

```
LS Type: Router Links
```

```
Link State ID: 203.250.15.67
```

Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000035
Checksum: 0x573F
Length: 48
Area Border Router
Number of Links: 2
Link connected to: another Router (point-to-point)
 (Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.16.130
 (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.1
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
 (Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.0
 (Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 958
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.16.130
Advertising Router: 203.250.16.130
LS Seq Number: 80000038
Checksum: 0xDA76
Length: 48
AS Boundary Router
Number of Links: 2

Link connected to: another Router (point-to-point)
 (Link ID) Neighboring Router ID: 203.250.15.67
 (Link Data) Router Interface address: 203.250.15.2
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Link connected to: a Stub Network
 (Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.0
 (Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 64

Router Link States (Area 0)

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1107
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.13.41
Advertising Router: 203.250.13.41
LS Seq Number: 8000002A
Checksum: 0xC0B0
Length: 60
AS Boundary Router
Number of Links: 3

Link connected to: a Stub Network
 (Link ID) Network/subnet number: 203.250.13.41
 (Link Data) Network Mask: 255.255.255.255
 Number of TOS metrics: 0
 TOS 0 Metrics: 1

Link connected to: a Stub Network

(Link ID) Network/subnet number: 203.250.15.192
(Link Data) Network Mask: 255.255.255.192
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10

Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
(Link Data) Router Interface address: 203.250.15.68
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10

LS age: 1575
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Router Links
Link State ID: 203.250.15.67
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000028
Checksum: 0x5666
Length: 36
Area Border Router
Number of Links: 1

Link connected to: a Transit Network
(Link ID) Designated Router address: 203.250.15.68
(Link Data) Router Interface address: 203.250.15.67
Number of TOS metrics: 0
TOS 0 Metrics: 10

RTC#show ip ospf database network

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Net Link States (Area 0)

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1725
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Network Links
Link State ID: 203.250.15.68 (address of Designated Router)
Advertising Router: 203.250.13.41
LS Seq Number: 80000026
Checksum: 0x6CDA
Length: 32
Network Mask: 255.255.255.192
Attached Router: 203.250.13.41
Attached Router: 203.250.15.67

RTC#show ip ospf database summary

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Summary Net Link States (Area 1)

LS age: 8
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.13.41 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000029
Checksum: 0x42D1
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.255 TOS: 0 Metric: 11

LS age: 26
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.64 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000030
Checksum: 0xB182
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 10

LS age: 47
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.192 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000029
Checksum: 0x1F91
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 20

Summary Net Link States (Area 0)

LS age: 66
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(Network)
Link State ID: 203.250.15.0 (summary Network Number)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000025
Checksum: 0x68E0
Length: 28
Network Mask: 255.255.255.192 TOS: 0 Metric: 64

RTC#show ip ospf asbr-summary

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

Summary ASB Link States (Area 0)

LS age: 576
Options: (No TOS-capability)
LS Type: Summary Links(AS Boundary Router)
Link State ID: 203.250.16.130 (AS Boundary Router address)
Advertising Router: 203.250.15.67
LS Seq Number: 80000024
Checksum: 0xB3D2
Length: 28
Network Mask: 0.0.0.0 TOS: 0 Metric: 64

RTC#show ip ospf database external

OSPF Router with ID (203.250.15.67) (Process ID 10)

AS External Link States

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 305
Options: (No TOS-capability)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number)
Advertising Router: 203.250.16.130
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x98CE

```

Length: 36
Network Mask: 0.0.0.0
  Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
  TOS: 0
  Metric: 10
  Forward Address: 0.0.0.0
  External Route Tag: 10

```

```

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 653
Options: (No TOS-capability)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 203.250.16.128 (External Network Number)
Advertising Router: 203.250.16.130
LS Seq Number: 80000024
Checksum: 0x4FE6
Length: 36
Network Mask: 255.255.255.192
  Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
  TOS: 0
  Metric: 10
  Forward Address: 0.0.0.0
  External Route Tag: 0

```

Sem VLS você tem a escolha para usar a máscara 255.255.255.128 e para dividir os endereços em 2 sub-redes com 128 hospeda cada um ou o uso 255.255.255.192 e dividem o espaço em 4 sub-redes com 64 hospeda cada um. Isso não atende ao requisito. Se você usar várias máscaras, poderá usar a máscara 128 e dividir ainda mais o segundo grupo de endereços em sub-redes com a máscara 192. Esta tabela mostra como você dividiu o espaço de endereços conforme o necessário.

VLSM

128 addresses (E2) (mask 255.255.255.128)	
64 addresses (E3) (mask 255.255.255.192)	64 addresses (E4) (mask 255.255.255.192)

Agora, cuidado ao alocar os endereços IP em cada máscara. Depois de designar um endereço IP ao roteador ou a um host, você usou toda a sub-rede para esse segmento. Por exemplo, se você atribuir 192.214.11.10 255.255.255.128 a E2, o intervalo inteiro de endereços entre 192.214.11.0 e 192.214.11.255 será consumido pelo E2. Da mesma forma, se você atribuir 192.214.11.160 255.255.255.128 a E2, todo o intervalo de endereços entre 192.214.11.128 e 192.214.11.255 será consumido pelo segmento E2.

Esta é uma ilustração de como o roteador interpreta esses endereços. Lembre-se que, ao usar uma máscara diferente da natural, por exemplo, se você estiver dividindo em sub-redes, o roteador se queixará se a combinação de endereço IP e máscara resultar em uma sub-rede zero. [Use o comando ip subnet-zero no roteador para resolver esse problema.](#)

```

RTA#
ip subnet-zero

```

```
interface Ethernet2
 ip address 192.214.11.10 255.255.255.128
interface Ethernet3
 ip address 192.214.11.160 255.255.255.192
interface Ethernet4
 ip address 192.214.11.226 255.255.255.192
```

```
RTA#show ip route connected
```

```
    192.214.11.0 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.214.11.0 255.255.255.128 is directly connected, Ethernet2
C       192.214.11.128 255.255.255.192 is directly connected, Ethernet3
C       192.214.11.192 255.255.255.192 is directly connected, Ethernet4
```

[Informações Relacionadas](#)

- [OSPF e MTU](#)
- [Os vizinhos do OSPF estão presos no exstart e no estado de intercâmbio devido ao erro de correspondência MTU](#)
- [Página de suporte de OSPF](#)
- [OSPF: Perguntas mais freqüentes](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)