

# Procedimento do Rollback para a migração do gerente 4.x das comunicações unificadas a 6.x

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Procedimento do Rollback](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

O Rollback pode ser considerado quando você enfrenta uma questão principal que não permita que a solução de telefonia proporcione um serviço apropriado.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Procedimento do Rollback](#)

Conclua estes passos:

1. Recolha todos os logs e relativo à informação ao evento que isso conduziu à decisão do rollback.
2. Restaure a configuração de DHCP, e ajuste o parâmetro 150 ao valor inicial. Por exemplo: Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do editor, então endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do subscritor.
3. Desative o SRST em todos os poois de dispositivos, e restaure todos os Telefones IP.
4. Feche server do gerente 6 das comunicações unificadas de Cisco, e comece o conjunto do gerente 4 das comunicações unificadas de Cisco nesta ordem:A parada programada ou desliga o cabo de duas redes do editor para o gerente 6 das comunicações unificadas de Cisco.Comece o editor para o gerente 4. das comunicações unificadas de Cisco. Certifique-se de todos os serviços estejam enfiados. Se esse server é ligado mas não conectado à rede, conecte-a, e reinicie-a então.A parada programada ou desliga os dois cabos de rede do subscritor 1 para o gerente 6 das comunicações unificadas de Cisco.Comece o subscritor 1 para o gerente 4. das comunicações unificadas de Cisco. Certifique-se de todos os serviços estejam enfiados. Se esse server foi ligado mas não conectado à rede, conecte-a, a seguir reinicie-a.A parada programada ou desliga os dois cabos de rede do subscritor 2 para o gerente 6 das comunicações unificadas de Cisco.
5. Monitore o registro do telefone IP.
6. Restaure cada configuração de backup do gateway de roteador da Voz. Salvar, restaure, e verifique cada registro E1 ao subscritor 1.
7. Restaure o SRST em poois de dispositivos, e restaure todos os Telefones IP.
8. Execute testes da chamada básica com os Telefones IP, interno, de entrada, e as chamadas externas.
9. Assegure que todos os serviços estão sendo executado no servidor do gerenciador de comunicações unificadas de Cisco e chame o server do TAPS com um telefone IP a fim considerar CRS/TAPS.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)