

潮汐企业管弦乐队：进程外适配器需要使用不同的端口

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[如何更换端口](#)

[相关信息](#)

简介

万一最终用户不需要使用默认，本文提供关于如何的信息更换进程外适配器使用的端口。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息根据潮汐企业管弦乐队(TEO) 2.2或以后。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

问题

进程外适配器从使用端口启动59986通信。每台进程外适配器并用两个端口。第一个使用59986和59987。第二台进程外适配器使用59988和59989。自TEO 2.2，只有两台进程外适配器。最终用户也许需要更换通信的端口是否有与另一应用程序的一次冲突。

如何更换端口

完成这些步骤：

1. 终止TEO服务。

2. 编辑在TEO安装目录找到的Tidal.Automation.Server.Exe.Config文件。
3. 在<Tidal.Automation.Engine.Master.Properties.Setting>标记下，有“可以设置和默认到59986的OutOfProcessAdapterBasePort的”一设置。如果使用的端口是60000，这可以更改并且看起来类似于以下：`<setting name= " OutOfProcessAdapterBasePort" serializeAs= "字符串" > <value>60000</value> </setting>`
4. 保存文件并且重新启动TEO服务器。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)