

ASA FAQ : 如何能指定在VPN tunnel发送的系统日志的ASA源接口 ?

目录

[简介](#)

[问。如何能指定在VPN通道发送的系统日志的ASA源接口 ?](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何配置思科可适应安全工具(ASA)为了发送在LAN到LAN VPN隧道的系统日志和从内部接口IP地址来源那些Syslog。

问。 如何能指定在VPN通道发送的系统日志的ASA源接口 ?

A.

为了指定发出Syslog流量在通道发送的接口，请输入**管理访问**命令。

如果您的系统有此拓扑和配置，请输入跟随的命令。

```
ASA# show run logging
logging enable
logging timestamp
logging trap debugging
logging host outside 198.51.100.123
```

此配置尝试从ASA的外部IP地址发出Syslog流量。这要求外部IP地址被添加到crypto access-list为了加密在通道的流量。特别是如果从内部接口IP地址发出的流量被注定对系统日志服务器子网已经设置由crypto encrypted access-list，此配置更改也许不是最佳的。

ASA可以配置发出Syslog流量被注定对在从用**管理访问**命令指定的接口的VPN通道将发送的服务器。

为了实现此特定示例的此配置，首先请删除当前日志主机配置：

```
ASA# show run logging
logging enable
logging timestamp
logging trap debugging
```

```
logging host outside 198.51.100.123
```

再插入有指定的内部接口的日志服务器和管理访问命令：

```
ASA# show run logging
logging enable
logging timestamp
logging trap debugging
logging host outside 198.51.100.123
```

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)